

فہرست مقامین

نمبر شمار

3	ترقی کے اسباب	1
8	دور بین	2
13	دور بین کو صغیر کرنے کا طریقہ	3
15	تولوں کی اقسام	4
17	ارتقائی خطا دور کرنے کا فارمولا	5
40	جانبی خطا دور کرنے کا فارمولا	6
47	ڈگری، ڈی سی، ہلز نو آپس میں تبدیل کرنا	7
51	یارڈز و فوٹس 82 مل میٹر	8
54	ٹوپے کو دیڑھ پیر سینٹ کرنا	9
56	مشاخص یا مرضی دیڑھ	10
57	یاؤن کے گولوں کی اقسام	11
59	یاؤن کے گولے کے اجزاء	12
61	82 مل میٹری خطا دور کرنا	13

نمبر شمار	فہرست مضامین	نمبر شمار	فہرست مضامین
14	لغفہ غوسی تولیوں میں ڈھکی ڈھکی پہیلی	26	اے ٹی آر آر 75 ملی میٹر
15	کھانڈو یا دون 60 ملی میٹر	27	اے ٹی آر آر 75 کے گولے
16	تند قر مدھ یا دون 82 ملی میٹر	28	اے ٹی آر آر 75 دور میں کا شیک
17	لغفہ غوسی تولیوں کا ویکولا ج کرنا	29	بی ایم کے گولے
18	حافق السلاج	30	بی ایم کے گولے
19	زاولیہ النظر	31	گرینڈی مشلکا 30 ملی میٹر
20	اے۔ ٹی۔ آر 82 ملی میٹر	32	ایس بی جی ناشن
21	مل غوسی تولیوں کا ویکولا ج کرنا	33	زاولیہ النظر
22	اے ٹی آر 82 کے گولوں کی اشام	34	ایس بی جی ناشن دور میں کا شیک
23	اے ٹی آر 82 اور یارن 82 کی حد میں	35	ایس بی جی ناشن کے گولے
=	میں فرق	-	
24	اے ٹی آر 82 کی دور میں کا شیک	91	
25	بھل جوق برائے اے ٹی آر 82 اور اے ٹی آر آر 75 ملی میٹر	98	

ترقی کے اسباب

- 1۔ تفریوں کی لمبی دینیج
- 2۔ گوئے کا نصف اور نل غوس پیرنا ٹریونا۔
- 3۔ گولوں کا وسیع مقدار میں تباہی کرنا
- 4۔ آؤ کے پیچھے چھپے ہوئے اعداد کو نشانہ

بنانا

تعمین

میران جنگ میں رائفوں اور مشین گنیں
 صرف 20 فیصد تعمین کرتی ہیں جبکہ
 مدافعہ (زپ خانہ) مہدائی سلع پر 75 فیصد

رداس

گول دائرے کے خط کو رداس کہتے ہیں۔

قطر

دائرے کے درمیانی غاصے کو قطر کہتے ہیں۔

وتر

دائرے کے چوتھائی حصے کو وتر کہتے ہیں۔

4

اور پہاڑی سطح پر 58 فیصد نقصان
کرتا ہے۔

زاویہ

دو پیراں اور غیر پیراں کو جو جینر ملتا ہے
اسے زاویہ کہتے ہیں

زاویہ



ارتقاعی خط

ساحے کی جانب کھینچے جانے والے خط
کو ارتقاعی خط کہتے ہیں۔

افقی یا جانبی خط

دائیں بائیں کھینچے جانے والے خط کو
افقی یا جانبی خط کہتے ہیں۔

دائیں



ارتقاعی خط

جانبی خط


ڈی سی (DC)

روسی سائنس دانوں نے سوچا کہ اگر ڈگری کے
ذریعے کو بے فائریٹے جائیں تو نقصان کو بے ضائع
یونے سے بہت زیادہ ۵۵ یونٹ ہے۔ اسلئے سائنس دان
ایک کھلے میدان میں چلے گئے اور ایک مربع کلومیٹر
کا دائرہ لگایا اور اس کے بعد ایک ایک میٹر
پر نشان لگاتے گئے یہ کل نشان 6200 سے کچھ
زائد بنے تو انہوں نے 6000 سے زائد نشانوں
کو ختم کر کے دائرے کو 6000 نشانوں سے مکمل
کر کے دائرے کو D.C ڈی سی کا نام دے دیا

دور بین

ڈگری :-

ڈگری ایک بین الفوای یکساں ہے
دوسری جنگ عظیم سے پہلے ان ڈگریوں کے ذریعے
توپیں فائری جاتی تھیں۔ ایک دائرے میں
360 ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اگر توپ چلتے ہوئے
ایک ڈگری کا فرق ہو جائے تو ایک کلومیٹر
پر جا کر گولہ 17 میٹر خطا ہو گا۔




میلز (Mills)

ڈی سی کے ذریعے بیونے والی

خلا کو مزید کم کرنے کے لیے امریکی سائنسدانوں نے بھی ریسرچ کی طرح ایک دائرہ بنایا اور نشانات لگائے اور یہ نشانات بھی 6200 سے کچھ زیادہ بنے۔ امریکیوں نے 6200 سے زائد نشانات ختم کرنے کے بجائے مزید نشانات شامل کر کے دائرے میں 6400 نشانات مکمل کر دیئے اور 6400 نشانات والے ہیں دائرے کو ملز کا نام دیدیا (سطح اب ملز کے ذریعے گولے فائر بیونے کی صورت میں اگر ایک ملز کی خلا بیونے کو لم ایک ملز یا ملز پر

نوٹ: 6000 دائرے والے نشان کو ڈی سی کہتے ہیں۔ اگر ڈی سی کے ذریعے گولے فائر کیے جائیں تو ایک ڈی سی خلا بیونے کی صورت میں ایک ملز میٹر کے بعد گولہ هدف سے ایک میٹر سے کچھ زیادہ (104.16 سنٹی میٹر) فرق پر خلا بیونگا۔



تیم ملیسم

ایک میٹر سے کچھ کم یعنی (95-83 cm) پہنچتا
 چلا ہو گا۔ یعنی ڈیڑھ سے دو فٹ میں اب
 گولوں کا نقصان کم ہو گیا۔

عمر لوں نے پلڑے میں آسانی


کے لپٹے ڈیڑھ اور میٹر کو ملیسم کا نام دیا

اور 100 ملیسم کو ایک، نام کا نام دیدیا

یعنی ایک نام 100 ملیسم کے برابر ہوتا ہے۔

دور میں کو صفر کرنے کا طریقہ

1 ارتقائی نام اور ملیسم دونوں کو صفر پر
 سیٹ کر لیں



قل قوسی تو ہیں

یہ وہ تو ہیں

ہیں، جیسا گولہ مکمل قوس، بنانا چاہتا
ہے، لٹا ڈال کر صرف دائری ۴۵ سے چھٹا دائری
کٹا ہوا ہے اس لیے اسے گولے کو اونچی دھار
عبور کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے
ان ٹوبوں میں ٹینک، بی ایچ، صرائی، ڈکی
اور ایس بی ٹی ٹائین وغیرہ شامل ہیں
ڈی سی کو لف قوسی ٹوبوں میں بھی شامل
کیا جاتا ہے اگر اس کے گولے سے کچھ بارہ
نڈال دیا جائے تو بڑی وقت ملا، ٹوب کو
لف قوس پر ہی فائر کیا جا سکتا ہے۔

اے تھامی خطا کو دور کر کے کیا یہ مویلا

بے خبری

اے تھامی خطا کو دور کرنے کے لیے ہم خطا کو
دور بنیادی حوالہ میں تقسیم کر لیں گے۔
(۱) گولہ حرف سے پیچھے گرنے والی صورت
میں

(۲) گولہ حرف سے آگے گرنے کی صورت میں۔
اے گولہ حرف سے پیچھے گرنے کی صورت میں
خطا کو دور کرنے کے لیے ہم مزید
اوپر ناموں کو تین حصوں میں تقسیم

قل قوسی تو ہیں

یہ وہ تو ہیں

ہیں، جیسا گولہ مکمل قوس، بنانا چاہتا
ہے، لٹا ڈال کر صرف دائری ۴۵ سے چھٹا دائری
کٹا ہوا ہے اس لیے اسے گولے کو اونچی دھار
عبور کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے
ان ٹوبوں میں ٹینک، بی ایچ، صرائی، ڈکی
اور ایس بی ٹی ٹائین وغیرہ شامل ہیں
ڈی سی کو لف قوسی ٹوبوں میں بھی شامل
کیا جاتا ہے اگر اس کے گولے سے کچھ بارہ
نڈال دیا جائے تو بڑی وقت ملا، ٹوب کو
لف قوس پر ہی فائر کیا جا سکتا ہے۔

اے تھامی خطا کو دور کر کے کیا یہ مویلا

بے خبری

اے تھامی خطا کو دور کرنے کے لیے ہم خطا کو
دور بنیادی حوالہ میں تقسیم کر لیں گے۔
(۱) گولہ حرف سے پیچھے گرنے والی صورت
میں

(۲) گولہ حرف سے آگے گرنے کی صورت میں۔
اے گولہ حرف سے پیچھے گرنے کی صورت میں
خطا کو دور کرنے کے لیے ہم مزید
اوپر ناموں کو تین حصوں میں تقسیم

کر رہے جو ہندو جہ ذیل ہے۔

رہی اگر خطا 100 میٹر سے کم ہو تو اسکو حل
 کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ جس مسافت پر گولہ
 مارا گیا (اسکے نام ولیم اور اعلیٰ مسافت
 سے نام ولیم منفی کریں گے اور حاصل سترہ
 کو دو فرس مسافتوں کے درمیان حاصل ہر
 تقسیم کر دیں گے تو پھر ایک میٹر کے نام ولیم
 معلوم ہو جائیں گے۔ خطا کے نام ولیم معلوم
 کرنے کے لئے ایک میٹر کے نام ولیم کو گولہ 18
 سے ضرب دیں گے۔ اب پہلی دائرہ مسافت
 کے نام ولیم کو جمع کرنے کے بعد دو فرس کو میٹر
 کریں اور توپ سپر کرنے کے بعد گولہ

فاصلہ کر دیں۔ التماس اللہ تعالیٰ گولہ هدف
 لگے گا۔

مثال 1

ہم نے گولہ فاصلہ کیا 1600 میٹر ہر اور 35 میٹر
 گولہ هدف سے پیچھے گرا

مسافت	نام
1700m	2-50
1600m	2-27
100m	0-23
001m	$23 \div 100 = 0.23$
35m	$0.23 \times 35 = 8.05$
1635	$2-27 + 8.05 =$
	(2-35.05)

مثال :- 3.

گولہ فائر کیا 1200 میٹر پر 75 میٹر گولہ صرف اسے
پیچھے گرا تو۔

تا	مسافت
9 — 21	1300 m
8 — 01	1200 m
1 — 20	100 m
$120 \div 100 = 1.2$	001 m
$1.2 \times 75 = 90$	75 m
$8 - 01 + 90 = 8 - 91$	1275 m
(8 — 91)	

مثال :- 2.

یہم نے گولہ فائر کیا 3500 میٹر پر گولہ 60 میٹر
صرف سے پیچھے گرا تو۔

تا	مسافت
1 — 80	3600 m
1 — 75	3500 m
0 — 05	100 m
$5 \div 100 = 0.05$	001 m
$0.05 \times 60 = 03$	60 m
$1 - 75 + 03 = 1 - 78$	3560 m
(1 — 78)	

مثال :- 5.

ہم نے گولہ فائر کیا 400 میٹر پر 25 میٹر
گولہ صرف سے پیچھے گرا تو

نام	صاف
5 - 75	450 m
5 - 34	400 m
0 - 41	050 m
$41 \div 50 = 0.82$	001 m
$0.82 \times 25 = 20.5$	25 m
$5 - 34 + 20.5 = 5 - 54.5$	425 m
(5 - 54.5)	

مثال :- 4.

ہم نے گولہ فائر کیا 2200 میٹر پر گولہ صرف
سے 65 میٹر پیچھے گرا تو

نام	صاف
1 - 32	2400 m
1 - 20	2200 m
0 - 12	200 m
$12 \div 200 = 0.06$	001 m
$0.06 \times 65 = 3.9$	65 m
$1 - 20 + 3.9 = 1 - 23.9$	2265 m
(1 - 24)	

اگر خلا سینکڑوں میں ہو تو

(500, 200, 100 وغیرہ وغیرہ)

اگر گولہ حرف سے پیچھے گرا ہو اور
خلا سینکڑوں میں ہو تو اصل مسافت
میں خلا کی مسافت جمع کریں اور حاصل
مسافت کے تمام علیحدہ جڑوں میں دیکھ کر
دو سے زیادہ ہو کر اور لیول برابر کرنے
کے بعد گولہ فاصلہ کریں

مثال :-

ہم نے گولہ فاصلہ کیا
1300 میٹر برابر اور گولہ حرف سے 300 میٹر
پیچھے گرا تو

مثال :- 6.

ہم نے گولہ فاصلہ کیا 2500 میٹر برابر گولہ حرف
سے 45 میٹر پیچھے گرا تو

تمام

مسافت

$$11 - 31$$

$$2500 \text{ m}$$

$$11 - 03$$

$$2600 \text{ m}$$

$$0 - 28$$

$$100 \text{ m}$$

$$28 \div 100 = 0.28$$

$$001 \text{ m}$$

$$0.28 \times 45 = 12.6$$

$$45 \text{ m}$$

$$11 - 31 - 12.6 = 11 - 18.4$$

$$2545 \text{ m}$$

$$(11 - 18.4)$$

اگر خط سینکڑوں سے زیادہ ہو

مثلاً 125، 240، 575، 250 وغیرہ

اگر خط سینکڑوں سے زیادہ ہو تو اسکو حل

کرنے کا طریقہ یہ ہے

پہلے جز نمبر 1 کو استعمال کر کے جز اولہ

فارمولہ استعمال کریں

مثال :- ہم نے گولہ فائر کیا

2100 میٹر پر گولہ 360 میٹر دور سے

پہنچے گرا تو

نام

مسافت

3-44

2100m

4-40

300m

2400m

نام

مسافت

1-73

1300m

300m

1-73+54 = 2-27

1600m

(2-27)

حصہ نمبر ۲۲ جز نمبر ۱

(2)

اگر گو کہ حرف سے آجے گلفی
 صورت میں خطا سیکڑو (۱) کہ
 پیوڑ سے دور کرنے کا طریقہ (فارمولہ)
 یہ ہے کہ چوں مسافت پر گو کہ فاصلہ کیا
 اسکے نام علیہم اور اس سے پیچھلی والی
 مسافت کے نام علیہم منفی کریں گے حاصل
 نام علیہم کو درمیانی مسافت پر تقسیم کریں گے
 تو ایک میٹر کے نام علیہم معلوم ہو جائیگا
 اب خطا سے ضرب دینے کے بعد پہلی مسافت
 کے نام علیہم سے منفی کر دیں گے خطا
 بقدر نام علیہم اور بین پر سیف کریں اور
 خوب سیف کریں کہ اگر گو کہ فاصلہ کیا تو گو کہ
 اوشا اللہ تعالیٰ حرف پر جائیگا :

اب پہلے جزو استوائی کر لیں گے

مسافت

$$4 - 80 \quad 2500 \text{ m}$$

$$4 - 40 \quad 2400 \text{ m}$$

$$0 - 40 \quad 1800 \text{ m}$$

$$40 \div 100 = 0.4 \quad 001 \text{ m}$$

$$0.4 \times 60 = 24 \quad 60 \text{ m}$$

$$4 - 40 + 0 - 24 = 4 - 64 \quad 2460 \text{ m}$$

(4-64)

مثال 2:- ہم نے گولہ فائر کیا 5200
ہر گولہ صرف سے 70 میٹر آگے جاتا

ت	مسافت
2-63	5200 m
2-57	5100 m
0-06	100 m
$6 \div 100 = 0.06$	001 m
$0.06 \times 70 = 4.2$	70 m
$2-63 - 0-4.2 = 2-58.8$	5130 m

(2-57)

مثال 1:- ہم نے گولہ فائر کیا
1100 میٹر ہر گولہ صرف سے 30 میٹر آگے

ت	مسافت
1-40	1100 m
1-24	1000 m
0-16	100 m
$16 \div 100 = 0.16$	001 m
$0.16 \times 30 = 4.8$	30 m
$1-40 - 4.8 = 1-35.2$	1070 m

(1-35.2)

مثال 4:- ہم نے گولہ فائر کیا 800 میٹر پر

گولہ جوں سے 20 میٹر آگے لگتا

تیم	مسافت
0-40	800 m
0-30	600 m
0-10	200 m
$10 \div 200 = 0.05$	001 m
$0.05 \times 20 = 0-01$	20 m
$0-40-0-01 = 0-39$	780 m

(0-39)

مثال 3:- گولہ ہم نے فائر کیا

400 میٹر پر گولہ جوں سے 55 میٹر

تیم	مسافت
7-14	400 m
5-69	300 m
1-45	100 m
$145 \div 100 = 1.45$	001 m
$1.45 \times 55 = 79.75$	55 m
$7-14-79.75 = 6-34.25$	345 m

(6-34)

مثال 5:- ہم نے گولہ فائر کیا

900 میٹر پر گولہ صرف سے 10 میٹر آگے

لگا تو

مسافت

نام

$$5 - 65$$

$$900 \text{ m}$$

$$5 - 45$$

$$850 \text{ m}$$

$$0 - 20$$

$$50 \text{ m}$$

$$20 \div 50 = 0.4$$

$$0.1 \text{ m}$$

$$0.4 \times 10 = 0.04$$

$$10 \text{ m}$$

$$5 - 65 - 0.04 = 5 - 61$$

$$890 \text{ m}$$

$$(5 - 61)$$

مثال 6:- ہم نے گولہ فائر کیا

پر گولہ صرف سے 40 میٹر آگے لگا تو

نام

مسافت

$$10 - 73$$

$$2700 \text{ m}$$

$$11 - 03$$

$$2600 \text{ m}$$

$$0 - 30$$

$$8100 \text{ m}$$

$$30 \div 100 = 0.30$$

$$0.01 \text{ m}$$

$$0.30 \times 40 = 12$$

$$40 \text{ m}$$

$$10 - 73 + 0 - 12 = 10 - 85$$

$$2660 \text{ m}$$

$$(10 - 85)$$

تام

4-55

2-93

(2-93)

مسافت

2300 m

400 m

1900 m

رائے اگر گولہ حرف سے آگے گرا بیٹا اور
خدا سیکرے وہیں بیٹو تو اسکو حل کرنے
کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

جس مسافت پر گولہ فائر کیا تھا خدا
کو اس سے منہ کر دیا، حامل مسافت
جہاں پہلے ادیکو کر دے، وہیں پر صلیب کر کے
تو بکے بول براہ راست کرنے کے بعد گولہ فائر
کر دے تو فضا الٹ پڑے گولہ حرف پر
گر دے گا۔

مثال :-

ہم نے گولہ فائر کیا 2300 میٹر
پر گولہ حرف سے 400 میٹر آگے گرا تو

مثال :-

یہم نے گولہ فائر کیا 1700

ہر گولہ صرف سے 150 میٹر آگے لگتا تو

تام

مسافت

1-26

1700 m

100 m -

1-17

1600 m

1-08

1500 m

0-09

100 m

$$0.09 \div 100 = 0.09$$

001 m

$$0.09 \times 50 = 0.45$$

50 m

$$1-17-0.45 = 1-12.5 \quad 1550 m$$

(1-12)

باقی اگر گولہ صرف سے آگے گرا بیو تو

اور خطا سینکڑوں سے زیادہ ہو تو

اسے دور کرنے کا طریقہ متدرجہ درجہ میں ہے

مثلاً قطار 120، 150، 280 وغیرہ

• پہلے والی مسافت کو جز غیر آگے لے لیں

پر حل کریں اور پھر حاصل جواب یا مسافت

کو جز غیر آگے لے لیں پر استعمال کریں

حاصل جواب کے 120 واپس ہر گولہ

دوبارہ فائر کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ

گولہ صرف پر جاگے گا۔

جانبی خطا کو دور کرنے

کا فارمولہ

- x x x x -

اگر گولہ حرف سے دائیں یا بائیں جانب
خطا ہو تو یہ جانبی خطا کہلاتی ہے
یہ فارمولہ استعمال کرنے کے لیے دو
چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے
۱۔ خطا یعنی گولہ حرف سے کتنا دائیں
یا بائیں گزرا

۲۔ مسافت :- یعنی خطا یونے والے
حرف کتنی مسافت پر فاصلہ ہوا تھا

نوٹ :- اگر یہ دو چیزیں معلوم ہو تو جانبی
خطا کو دور کرنے کا فارمولہ استعمال

کر سکتے ہیں درجہ نہیں

فارمولہ :-

خطا میٹروں میں = جوابا ملییم میں
مسافت گولہ میٹروں میں

نوٹ :- یہ فارمولہ استعمال کرنے کے لیے
ہمیشہ خطا میٹروں میں اور مسافت گولہ میٹروں
میں ہونی چاہیے۔ اگر مسافت میٹروں
میں ہو تو اسے گولہ میٹروں میں تبدیل کر لینا
چاہیے۔

جس حرف کی خطا ہو تو دور میں کو بھی
مٹی جانب گھمانا چاہیے

جانبی نام ملیسم

- 00

خطائے نام ملیسم

0 - 44

29 - 56

البتہ دور میں 29-56 ہر سیٹ کرنے کے بعد وقف

لاٹوں کو مشافہہ کر کے ہر سیٹ کریں اور ارتقاء میں وجاہت

پہول براہ کرتے کے بعد گولڈ فائر کریں انشا اللہ تعالیٰ

گولڈ حرف پر گئے گا۔

مثال 2۔ گولڈ فائر کیا 2700 میٹر

125 میٹر گولڈ حرف سے بائیں جانب لگایا

تو

$$125 \text{ m} = 29 - 46 \text{ ملیسم}$$

$$2.7 \text{ KM}$$

یعنی اگر خطا دائیں جانب کی ہے تو درمیان کو
دائیں جانب اور اگر خطا بائیں جانب کی ہو
تو درمیان کو بائیں جانب لگایا جائے

یاد رہے کہ دور پہلے کو دائیں جانب لگائیں
تو نام ملیسم صاف اور اگر دائیں جانب لگائیں
تو نام ملیسم جمع ہو جائے گا

مثال 3۔ ایم نے گولڈ فائر کیا 1700 میٹر
پہلے گولڈ حرف سے دائیں جانب 75 میٹر
خطا تھا تو

$$75 \text{ m} = 11 - 44 \text{ ملیسم}$$

$$1.7 \text{ KM}$$

$$950 \text{ ملییم} = \frac{600 \text{ m}}{.8 \text{ km}}$$

جانبی نام ملییم 30 — 50

حدائے نام ملییم 7 — 50

22 — 50

اب دور ہیں کے جانبی نام ملییم (سکیل) کو 50 — 22
پیر سینٹر کریں، اس وقت لکیر کو مشاخص پیر سینٹر
کریں اور تقاضی و جانبی لیول برابر کرنے کے بعد
گولہ فاسٹر کریں انشا اللہ تعالیٰ گولہ حد فاسٹر
کئے گا۔

مثال 14۔

یہ نے گولہ فاسٹر کیا 600 میٹر پیر گولہ حد

جانبی نام ملییم 30 — 50

حدائے نام ملییم 0 — 46.29 + 30

= 30 — 46.29

اب دور ہیں کے جانبی نام ملییم کو 30 — 46

سینٹر کرنے کے بعد مشاخص پیر افق لائن

اور تقاضی و جانبی لیول کو برابر کرنے کے بعد

گولہ فاسٹر کریں انشا اللہ تعالیٰ گولہ حد

پیر گئے گا۔

مثال 13۔ یہ نے گولہ فاسٹر کیا 800 میٹر

پیر گولہ حد سے 600 میٹر دائیں جانب

خطا ہوا تو

سے 55 میٹر بائیں جانب گرا تو

$$\frac{55m}{.6km} = 91.66 \text{ ملییم}$$

جانبی نام ملییم + 30 — 00

حفاظت نام ملییم 91.66 — 0

30 — 91.66

اب دور بین کے جانبی سکیل کو 30 — 92 ملییم پر سیٹ کریں آفتی لکیر کو شاخص پر ارتعاشی اور جانبی لہروں پر اسکر کرنے کے بعد گولہ داخل کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ گولہ حریف پر لگے گا۔۔

ڈگری ڈی سی ملیز کو
آپس میں تبدیل کرنے کے فارمولے

درا ڈی سی کو ڈگری میں

ڈی سی کو ڈگری میں تبدیل کرنے کا فارمولہ

پہلے کہ ڈی سی کو 0.06 سے ضرب دیں

تو ڈگری معلوم ہو جائیگی کہ

$$\text{مثال 1} \quad 360^\circ = .06 \times 600000$$

درا ڈگری کو ڈی سی میں

ڈگری کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کا

فارمولہ یہ ہے کہ ڈگری کو 0.06 پر تقسیم

کردیں تو ڈی سی معلوم ہو جائیں گی۔

مثال:-

$$\begin{aligned} \text{ڈگری} &= \frac{\text{ڈی سی}}{.06} \\ 6000^\circ &= \frac{360^\circ}{.06} \end{aligned}$$

(۱۱) ملینز کو ڈی سی میں

ملینز کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کا فارمولا
یہ ہے کہ ملینز کو ۰.۹۳۷۵ سے ضرب دیں
تو ڈی سی معلوم ہو جائیں گی۔

مثال:-

$$\begin{aligned} \text{ملینز} &= ۰.۹۳۷۵ \times \text{ڈی سی} \\ 6000^\circ &= ۰.۹۳۷۵ \times 6400^\circ \end{aligned}$$

(۱۲) ڈی سی کو ملینز میں

ڈی سی کو ملینز میں تبدیل کرنے کا فارمولا
یہ ہے کہ ڈی سی کو ۰.۹۳۷۵ پر تقسیم کریں
تو ملینز معلوم ہو جائیں گے۔

مثال:-

$$\text{ڈی سی} = \frac{\text{ملینز}}{۰.۹۳۷۵}$$

$$6400^\circ = \frac{6000^\circ}{۰.۹۳۷۵}$$

(۱۳) ملینز کو ڈگری میں تبدیل

ملینز کو ڈگری میں تبدیل کرنے کا فارمولا
یہ ہے کہ ملینز کو ۰.۵۶۲۵ سے ضرب دیں
ڈگری معلوم ہو جائیں گی۔

یاون بتوسط

تاریخ ۱۔ یہ توپ ۱۹۱۵ء میں برطانیہ کی
 اوزار بنانے والی کمپنی نے تیار کی۔
 یہ نصف قوسی توپ ہے (اسکا زاویہ ۹۰° سے
 ۴۵° تک ہے) اس وقت اس توپ کا وزن
 ۸۰ ٹون (گرام اور میرل کا قطر ۸۱ ملی میٹر تھا
 صیت سے ممالک نے اس کی نقلیں تیار کیں
 تمام ممالک نے اس کا قطر ۸۱ ملی میٹر رکھا
 لیکن روس نے اس توپ کا قطر ۸۲ ملی میٹر رکھا
 اس گول کی شکل رینج ۳۱۲۰ میٹر ہے۔ مادہ کو
 اگر ۴۵° پر سیٹ کر کے بغیر حلقہ لگائے فائر
 فائر کیا جائے تو اسکی رینج ۴۰۰ میٹر ہوگی

مثال :-

$$\text{میلز} = 0.5625 \times \text{ڈگری}$$

$$360^\circ = 0.5625 \times 6400^m$$

(۷) ڈگری کو میلز میں

ڈگری کو میلز میں تبدیل کرنے کا فارمولا
 یہ ہے کہ ڈگری کو ۰.۵۶۲۵ سے تقسیم کریں
 تو میلز ملے گی جو چاہیں گے

مثال :-

$$\text{ڈگری} = \frac{\text{میلز}}{0.5625}$$

$$360^\circ = \frac{6400^m}{0.5625}$$

معیار	دستی	چائینٹر	ایسائیہ	مصری
قوب کا قطر سم	82	82	81	82
کل وزن بل	56	54.5	41	45
بیرل کا وزن بل	18	18	17	14
سلیٹ کا وزن بل	15	18.5	10.5	14
تھامہ کا وزن بل	19	15	13.5	17
دو دریں کا وزن بل	4	3		
گوڑے کا وزن بل	3.2		3.2	
کل رینج میٹر کم	3100	4943	4185	5400
بیرل کی لمبائی میٹر کم	122	122		120
ناشرین ٹوبہ کا پلا	129	129		133
مٹر ٹیکر	نہیں	نہیں		لوچور
جائی جکٹر	12	12		20

اسی دستہ پر ایک ہالڈر لگا کر فائر کیا جائی تو
آسروقت اسکی رینج 1500 میٹر ہوگی اگر آکر
دستہ پر 2 حلقے لگا کر فائر کیا جائے تو اسکی
رینج 2300 میٹر ہوگی اور اگر 3 حلقے لگائے
جائیں تو گولہ 3100 میٹر پر جا پڑے گا۔

نوٹ:- اگر اس قوب کو ایک درجہ
پر سیٹ کر کے گولے فائر کیے جائیں تب بھی
گولے ایک جگہ نہیں لگیں گے جبکہ 90 سے
25 میٹر کے فاصلے پر گر رہے گے۔
اسکی وجہ گولوں میں ہونے والا فرق ہوتا ہے۔

معیار	رکھ	چائینر	اسپانیہ	مصری
جانب لاک	بائیں	بائیں		دائیں
ٹاؤن کے نیچے کیل	5 سے زائد	5 سے زائد		3
7 اور 8 میں کیل	2-5	2-5		3-7
کوئی خاص تعداد کی کوئی				
غلط (مردہ)	3	3	4	3

توپ کو یرف پر سیٹ کرنا

اگر توپ سے صرف نظر آریا ہو

1. حساب سے پہلے بلیٹ ہیرل اور سبٹر
کو سیٹ کریں گے اور توپ جاغ یرف کی
طرف کریں گے

2. جانی تا 30° پر اور میلیم 50 پر رکھیں گے

3. 70° پر ہونے کے اندر ارتقائی لکیر کو یاد دہن

کی تہری چیک کو دیکھتے ہوئے ہیرل کو
دائیں یا بائیں یرف پر سیٹ کریں۔

4. ہیرل کو تھوڑی کرنے کے لیٹے جانی ہول
درست کریں

5. مسافت کے نام علیحدہ جدول میں دیکھ کر

دور میں ہر سیٹ کریں ہیرل کو اوپر یا نیچے
کرنے اور تقاضی ہول سیٹ کریں

6. دور میں کے مشین میں سے دیکھ کر غودی لکیر
کو صرف پر سیٹ کریں

7. جب غودی لکیر صرف پر ارتقائی اور جانی
ہول ہو برابر ہوں تو گول خاطر کریں

تو گول انشاء اللہ تقاضی یرف پر لگے گا

شاخص یا مضر ضمیمہ ہدف

تعارف :- شاخص مضر نشان کو کہتے

ہیں جو ٹوپ اور ہدف کے درمیان

لگایا جاتا ہے تاکہ ہدف ٹوپ کے ذمہ

سے پورے ہو جائے۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے

۱۔ ٹوپ سے ۲۵ سے 50 میٹر آگے لگایا جائے۔

۲۔ شاخص پہلا ہونا چاہیے۔

۳۔ شاخص لمبا ہونا چاہیے۔

۴۔ شاخص واضح ہونا چاہیے۔

۵۔ شاخص بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔

۶۔ شاخص ہدف اور ٹوپ کے درمیان

۵ حد مستقیم بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔

۱۔ شاخص ایسی لگانا چاہیے جہاں سے

ٹوپ اور ہدف دونوں نظر آتے ہوں۔

یادوں کے گولوں کے اقسام

یادوں کے گولوں کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ عام جیسے والہ گولہ

یہ سادہ گولہ ہے مگر چھائی گولے

بر رنگیں ہوتے ہیں

۲۔ آگے والہ گولہ

یہ گولہ آگے لگانے کے لیے

ہے جب یہ پھٹتا ہے تو جلنے والی اشیاء

کو جلا دیتا ہے اور اس کے پختہ ہونے میں ہفت
ہیں۔ اس پر سیاہ بٹی ہوتی ہے۔

رائی والا گولا

اس گولے کے اندر پورا گولہ

میرا ہے مائر ہوئے کے بعد جب فضا میں
جاتا ہے تو دونوں طرف سے گولہ جاتا ہے اور
ایک طرف تک فضا میں چلنا دھرتا ہے
اور رستی کرتا ہے۔ اس گولے پر سفید
بٹی ہوتی ہے۔

نکٹہ

جن گولوں پر جمع اور سفید (نہا)
کا نشان ہوتا ہے ان کی وسیع حیرت کے
مقابل ہوتی ہے۔

جن گولوں پر صرف چھ کا نشان ہوتا ہے
50.00 میٹر آگے وسیع پر اور صحن گولوں
پر سفید کا نشان ہوتا ہے 50.00 میٹر
وسیع پر مرتبے ہیں۔

یادوں کے گولے کے اجزاء

یاد پٹافی گولا جب تیار کرنے کے بعد توپ میں
داخل کرتے ہیں گولا جاکر فائر ہونے سے لگتا ہے
تو پٹافی میں وجود حساس بارود کو آگ
لگ جاتی ہے ہر گیسوں کی شکل میں موداف
سے نکل کر پٹافی کے اگلے حصے میں ہونے والے
بارود کو آگ لگاتا ہے۔

82+ ایم ایم کی خطا دور کر کے

دور میں کو سپیٹ کرنا

قال، حلقہ: ان حلقوں میں: دائرہ: ہر گولہ کی

بارد ہو جائیے جو گولے کی پہنچ کم رہا ہو

اور آؤ تو کراس کر کے میں مرد دیت ہیں

قال سرگولہ: یہ لیرف ہر پہنچ کر گولہ کو

پہنچا جائیے

iv، گولہ (مجم) پھینکنے کے بعد اس کے پیر

ہتے ہیں (س، میں) T ہر بار دور کرا لیا جاتا

ہے جو اسکو پھاڑ جائیے۔

نوٹ: ہر گولے کا ایک سرگولہ ایک پانچویں

اور تیرہ حلقے ہوتے ہیں۔

اگر یارن 82 ملی میٹر سے گولے فائر کریں اور

خطا جانی ہو تو فائر حوالہ استعمال کرنے کے بعد

اگر خطا اوپن کی طرف کی ہے تو جانبی تاہم سلیم

بے خطا کی تاہم سلیم منتقل کریں گے اور اگر خطا

بائیں طرف کی ہے تو بے جانبی تاہم سلیم میں

خطا کے تاہم سلیم سے کرنے کے بعد عمودی لائنوں

مشاخص پر اور ارتقائی وجہی بلبلوں برابر

کرنے گولہ فائر کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ

گولہ لیرف ہر گولہ کے ساتھ

کیما نڈو یا ون 60 ملی میٹر

مثال :- 465 ڈیگری کو لغت جو کہ نوپ
کی فادولے کے تحت ڈگری میں تبدیل کرنا

$$215^{\circ} = 250 - 465^{\circ}$$

$$12.9^{\circ} = .06 \times 215^{\circ}$$

$$77.1^{\circ} = 90 - 12.9^{\circ}$$

اصل زاویہ (77.1°)

یہ لغت توہی نوپ ہے سب سے پہلے
فرانس نے 1919ء میں دنیا کو کہا اُسے بعد
بیسٹ سے ملک نے اس کی نقلیں بنائیں اگر
اس نوپ کو 45 ڈگری پر رکھ کر لغت
کے گولہ فائر کیا جائے تو 453 میٹر ایک جگہ
کے ساتھ گولہ فائر کیا جائے تو 716 میٹر اگر
اس زاویہ پر رد و حلقہ لگا دیا جائے تو گولہ
1494 میٹر دور جا بیٹھا۔ جن ملک نے اسکی
فائلیں بنائیں ان کی توہیوں کے درمیان
وزن، شکیل اور رینج کا فرق ہے مگر
مقامی استعمال سب کا ایک ہے

کیما نڈو یا ون 60 ملی میٹر

مثال :- 465 کی گولڈن جوسٹو نوپ
کی غادولے کے تحت ڈگری میں تبدیل کرنا

$$R15 = 250 - 465^{\circ}$$

$$12.9^{\circ} = .06 \times 215^{\circ}$$

$$77.1^{\circ} = 90 - 12.90$$

$$(77.1^{\circ}) \text{ اصل زاویہ}$$

یہ لغت تینوں آویں سے سب سے پہلے
فرانس نے 1919 میں تیار کیا اس کے بعد
بیسٹ سے مالک نے اس کی نقلیں بنائیں اگر
اس نوپ کو 45 ڈگری پر رکھ کر لغت
کے گولڈن کو کیا جائے تو 453 میٹر ایک جگہ
کے ساتھ گولڈن کو کیا جائے تو 716 میٹر اگر
اس زاویہ پر رد و حلقہ لگا دیا جائے تو گولڈ
1494 میٹر درجہ جائیگا۔ جن مالک نے اس کی
ذکر، بنائیں ان کی تو لوں کے درمیان
وزن، شکیل اور ریشہ کا فرق ہے مگر
ملاحظہ فرمائیے سب کا ایک 15 سے

بیہوشی اور مفاہ

میں	انچ	اسپن	فران	میں	
60.7	60.7	60.7	60.7	دھبہ ریم	
55	73	81.9	65	135	میرل کھپائی
4.5	6.5	7.2	3.1	8.4	میرل کھپائی
4.6	4.5	7.4		5.8	سٹیز ڈون
3.4	8.8	5.8	2.8	8.4	قاعدہ ڈون
12.5	19.8	20.4	6.4	22.6	کل ڈون
1.2	1.3	1.4	1.4	2.2	گولے ڈون
1494	1700	1814	1070	5000	کل رینج
2	2/3	2/3	1	3	کل رینج

اس میں وہ کہ دو ناگوار حالتیں
 ذریعہ استعمال کرتے ہیں اور بغیر
 کے ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جیکل
 کشمیری مجاہدین اس توہین کو کامیاب
 طریقہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ وزن
 اور حجم کم ہونے کا وجہ سے اسکو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے
 اس وجہ سے اسے کیا اثر دیا دن پیتے
 میں

۱۔ نصف قومی تدبیروں کا رجحہ لایا کرنا

اب سپرل پر زادیہ عسکر اور دھمیں اور اسکو ۵۵
ہر کر لیں پھر اس کے بعد لیول کو بھی برابر کر لیں
کو سپرل میں ۵۵ ہر سپرل یو جاتا تھا
اب دور بین کے ارتقائی لیول کو بھی متوازن
کر لیں اور نام چلیم بھی جتنا فرق ہو اسکو
کھول کر ۵۵ نام (۵۵) ہر کر لیں گے۔
اب دور بین کی لمبائی کو یوں ہر سپرل
کر کے ایک گرافٹر کریں گے۔
اب یوں سے گولہ جس جانب لگایا جائے
نام چلیم کے ذریعہ لمبائی کو گولہ

گنے والے ہر لگا دیں گے اور جانب نام چلیم
۵۵ اسکو کر لیں کر چلیم ہر کر لیں گے۔
دور بین کی لمبائی کو گولہ گنے والے چلیم ہر کر لیں گے
اور جانب نام چلیم ہر کر لیں گے اور چلیم لایا کر
یو جاتا ہے۔

طاقم السلیح

یاون کو استعمال کرنے کے لئے اسرار کی ضرورت
پڑتی ہے جبکہ ۲۵ اور ۲۶ مندرجہ ذیل ہیں
۱۔ امیر محکم :- یہی کی مسافت کا اندازہ
لگاتا اور اسکے تمام مہلیم جہاز سے معلوم کرتا
وہاں تاثرنگ کے لحاظ سے موقوفہ گولوں کا تعین
مسافت کے لحاظ سے حلقوں کا تعین
۲۔ ۵۲ جو خطا بتائے جلدی سے اسکو روک کر
۳۔ ملحدین کو اسلحہ کی حفاظت اور صفائی کی
تلقین کرتے رہنا

۴۔ توہین جلاتے وقت حق استراحت کی ضرورت
پڑتی ہے بقدر استطاعت مسافر رکنا
۵۔ جنگل دور میں توپ دالی، ذاولہ، مسکریں، پرتلی
مانٹیک، مسکریں، عام دور ہیں، کپالو، لیٹر، وغیرہ

۲۔ مسدد :- (توپ کو سیٹ کرتے والا)

۱۔ توپ کو یہی پائشاخیں سیٹ کرتا جو گولے دوڑوں
لیولوں کو ہراسہ کرتا

۲۔ توپ کو مناسب جگہ پر یا امیر کے حکم کے مطابق
۳۔ امیر کی ہیرل کی حفاظت اور صفائی رکنا

۴۔ امیر :- (ناشر کرتے والا) ۱۔ ہیرل میں گولے ڈالنا
۲۔ جاہلی اور دفاعی لیول اور شاخیں کو چیل کرنا
۳۔ توپ کو ان کے حکم سے کسی جگہ منتقل کرتے وقت اسکی
اپنے ساتھ رکنا اور اسکی حفاظت کرنا

۵۔ المدفوع :- (گولہ تیار کرنے والا)

۱۔ امیر کے حکم کے مطابق گولوں کی استقامت کا لیوا کرتے ہیں
گولہ میں پٹاخی برسر گولہ، اور مسافت کے مطابق گولہ کی
توپ و مشتعل کیا وقت قاعدہ کو اپنے ساتھ رکنا

۵. السرا محمد :- (دکن کے ایران اور خطائے آفاک)

۱. ایردکشن کے علاقہ میں تمام ایران کو جانتا
۲. اپنے دیگر ساتھیوں سے مکمل رابطہ میں رہتا
۳. دکن کے نقشہ نگاروں کی مکمل معلومات رکھتا
۴. خطائے بارے میں صحیح و مکمل معلومات فراہم کرتا

نراویۃ النظر

نراویۃ النظر کو بلوں کو استعمال کرنے کے لیے نراویۃ النظر
کا اسٹند ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نراویۃ النظر
کو چلتے وقت نراویۃ النظر کا لحاظ نہ کیا جائے تو
بہت سے ایسے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں جن
پر سوائے بچنا و بچنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

نراویۃ النظر کے کام

نراویۃ النظر کے مندرجہ ذیل کام ہیں

1. آؤٹ کے پیچھے سے گولہ چلانے کے لیے نراویۃ

لیا جاتا ہے کہ آیا گولہ آؤٹ عبور کر سکے گا یا نہیں

2. اگر توپ ادائیگی پر اور ہدف نیچے ہو تو

نراویۃ النظر لیا جاتا ہے

3. اگر توپ نیچے اور ہدف ادائیگی پر ہو تو

بھی نراویۃ النظر لیا جاتا ہے۔

۱۷. اس سے فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے

زاویۃ النظر یعنی عالمہ لیتہ

توپ سے زاویہ النظر یعنی عالمہ لیتہ یہ ہے کہ
توپ کو یوں یا ایسی جہز حکماً زاویۃ النظر یعنی
ہو اسکی مندرجہ میں کرنے کے بعد دور بین اور
توپ کو منظر پر کر لیں۔ زاویۃ النظر کے حاملہ والے
مکیل سے دور بین کی آفتق لائن کو یوں یا سپارڈ
کے اوپر رکھیں۔ اگر دور بین کی آفتق لائن یوں
کے اوپر آجائے تو یوں کا زاویۃ النظر معلوم ہو جائیگا
اور نہ توپ کو پیچھے لے جائیں۔ یوں کا زاویہ معلوم
کرنے کے بعد اسے توپ کے زاویہ میں مندرجہ اولیٰ

فریقہ سے صیغہ کر دیں گے
۱۸. اگر یوں اور یوں پر ہو تو زاویۃ النظر یعنی عالمہ لیتہ
مساافت کے نام میلیم میں زاویہ کو جمع کر کے
یوں کو لے فائز کر دیں انشا اللہ تعالیٰ گولہ یوں
پر گئے گا۔

۱۹.

اگر یوں پیچھے ہو تو زاویۃ النظر یعنی عالمہ لیتہ
مساافت کے نام میلیم سے زاویہ کو منق کر کے گولہ
فائز کر دیں انشا اللہ تعالیٰ گولہ یوں پر گئے گا
۲۰. اگر یوں کا زاویہ توپ کے زاویہ سے بڑا ہو
یوں کو مساافت کے نام میلیم حیدر میں دیکھا
دور بین صیغہ کر کے گولہ فائز کر دیں گے انشا اللہ تعالیٰ
گولہ یوں پر گئے گا۔

اس میں آری جی سیوں کی یہ صفات ہیں کہ
یہ بھی جھٹکے سے پاک بیونے کی وجہ سے گڑھے
پر دکھ کر آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے
چھاؤنے والا گولہ (ایٹمی ٹینک گولہ) جو قدرتی شکل کا
ہستی سا ہوا ہوتا ہے جو بکتر بند گاڑیوں اور
میکوں کی فوڈ دی چادر کو آرام سے چھاؤں سکتا ہے
ج (اسلحہ کے اوصاف)۔

ی اسکو سپک کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل کرنا آسان ہے

ایڈون اور آری جی سیوں کی طرح استعمال
کر سکتے ہیں

600 میٹر تک یرف کا قری ہیک کے
دلیہ باریکے سے نشانہ لیا جاسکتا ہے

ایڈون وزنی بیونے کی وجہ سے میوا انفرادی
نہیں ہوتی۔

ایڈون سپک کرنا گولہ فائر کرنا آسان ہے
جلدی سے دشمن کے گولوں کا جواب دیا جاسکتا ہے

ایڈون کا خراب ہونا ہمیت کم ہے جبکہ نہ ہونے
کے برابر

د (ٹینک کے اوصاف)۔

میرل کا قطر = 82 ملی میٹر

قلعہ وزن = 30 ٹن

قوپ کا وزن = 22 ٹن

سٹیر کا وزن = 8 ٹن

ٹیلر بلوائی = 155 ٹن

بہرل کی لمبائی = 110 میٹر

توب کی اونچائی	=	91.5 سینٹی میٹر
اعلیٰ زادہ اور اقلی	=	30 ڈگری
اوپر زیادہ	=	5 ڈگری
جائی حرکت	=	15° 45' - 15° 45' بائیں
گن ٹاکس منا	=	360°
پیسجے منسلک ہاٹر	=	30 میٹر تک
فلاڈی ٹیوٹا	=	24 سینٹی میٹر
مستقیم حالت میں فائرنگ	=	600 میٹر
ایڈجسٹنگ ٹیوٹا کی کل رینج	=	3000 میٹر
ایڈجسٹنگ پر رینج	=	4470 میٹر
ٹیلے کی تعداد	=	4 عدد

اسلحہ کے عیوب

اس اسلحہ کے عیب یہ ہیں کہ جب گولہ
 ٹائمر ہوتا ہے تو توپ کے پیسجے منسلک کھلنے کی
 وجہ سے بہت زیادہ غبار اٹھتا ہے۔
 یہ منسلک ہونے کے بعد سے ٹھیک سے ٹھیک ہونے کی وجہ
 سے ہے۔ کچھ گیس گولے کے ٹکڑے کے بعد
 اور کچھ توپ کے پیسجے سے لگتی ہے جس سے
 دشمن کو توپ کی جگہ کا علم ہو جاتا ہے۔
 اگر مذکورہ ذیل چیزوں کو احتیاط کیا جائے
 تو اس سے بچا جاسکتا ہے۔
 توپ کے ٹیپے مناسب زمین کا انتخاب کیا
 جائے یعنی سخت یا پتھروں والی زمین
 یا ڈھلان والی زمین استعمال کی جائے۔

یا اسکو کچھ پیچھے پانی مار کر ڈال دیا جائے
تاکہ مٹی جیم جائے متعلقہ کی وجہ سے مہاراجہ اڑے

قلے قوسوں تو بول مہاراجہ کو لاج کرنا

اور قلعہ زادیہ انظر کے نام میلیم صفر بر

جانبی نام 30 اور میلیم صفر بر کر رہیں

بیرل میں سے جہزی جبکہ کے ذریعے دیکھتے ہوئے

250 یا 300 میٹر کے فاصلے پر کسی طرف کو تلاش

مہر دور ہیں میں سے دیکھیں کہ کراس کا

مرکز آیا طرف پر ہے یا دائیں بائیں آگے

پہنچے ہے

اگر جانبی یا اور قلعہ فرقی آتا ہے تو

جانبی یا اور قلعہ نام میلیم کے ذریعے

کر اس کے مرکز کو طرف سے ملا میں

اس طرح جب بیرل کا مرکز اور دور ہیں کا مرکز

بیک وقت طرف پر ہوں تو جانبی اور قلعہ نام

نام میلیم کے اسکو ملو کھول کر نام میلیم آواز کریں

اس طرح زادیہ انظر کے نام میلیم کو کھول کر صفر

پر کریں۔ اب اگر بیرل کا مرکز اور دور ہیں

کا مرکز طرف پر اور اور قلعہ نام زادیہ انظر کے

نام میلیم صفر بر ہوں جانبی نام 30 پر اور

میلیم صفر بر ہوں تو سمجھیں کہ آپ کی تو پیا

دیکھ لاج ہو چکی ہے۔

گولوں کے اقسام

ATR 82 mm کے گولے دو قسم کے ہوتے ہیں

1. اینٹی ٹینک گولہ High Explosive

Anti Tank

2. اینٹی پرسنل گولہ High Explosive

اینٹی ٹینک گولہ ہر گولہ ٹینک کی چاروں طرف سے

تے (C) آتا ہے اس میں کثیف ارد اس کے

پیچھے پہاڑ سے والا مادہ پایا جاتا ہے یہ مادہ

AT کہلاتا ہے یہ جوہر شکل میں ہوتا ہے

اس میں ہدف کو پھاڑنے کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے

ڈیونٹر کے پیچھے سفید رنگ کا بارود ہوتا ہے

پٹاخی یاد دہانی کے لیے اس میں ایسی

ہوتی ہے جو حاضر ہونے کی جوت گنتی سے

متصل ہوتی ہے

بارود داغ

ہیں ہر ناٹکروسیل کو ذی بارود ہوتا ہے

اسے آتش لگنے سے وسیع مقدار میں گیسیں پیدا

ہوتی ہیں۔ کچھ گیسوں گولے کو ہدف کی طرف

دھک دیتی ہوئی توپ کے آگے سے نکلن میں

اور کچھ توپ کے پیچھے سے

ڈیونٹر - پھاڑنے والے بارود کے پیچھے

ڈیونٹر ہوتا ہے جیسے RPA کے گولے میں

ہے

سرگرم - جب محمولہ ہدف سے ٹکراتا ہے

تو سرگرم گولے کو ہٹا دیتا ہے بارود کی طاقت

ایک لفظ کے پر جمع ہوتی ہے

جس کی ابتدائی رفتار نسبت تیز ہوتی ہے
جو ٹینکوں کی سمت سے سمت چاروں کو بھاڑ دیتا ہے
ایٹنی پرسنل گولہ :- یہ گولہ افراد کے
خلاف استعمال ہوتا ہے اسکی چاروں طرف
کی ہتی ہوئی ہے جس کے پھٹنے سے بہت زیادہ
تھکنے بنتے ہیں جو گولہ پھٹنے پر 30 مربع میٹر
تک پھیل جاتا ہے۔

پٹافخ اور بارود دفع :- پٹافخ اور
بارود دفع کی ترتیب ایٹنی ٹینک گولے کی طرح
ہے۔ اس میں ڈیٹونیٹر نہیں ہوتا
سنگولہ :- اس کا اور یادوں کا گولہ
ایک طرح کا ہے

گولوں کی ٹینک اور صاف

ایٹنی ٹینک **ایٹنی پرسنل**
گولے کا وزن = 4.3 Kg • 5.4 Kg
گولے کی لمبائی = 58 cm
ابتدائی رفتار = 320 M/m • 285 M/m
موثر مار = 600 m • 500 m
فولاد کو پھاڑنا = 24 cm
چھوڑن کا پلاؤ = 30 • ربع میٹر 30
تھوڑی فور پراڈنگ = 5/6 گولے : الٹا
علی : : : 3 گولے : الٹا

ATR 82mm اور 82mm یادوں کی دور بین میں خرق

82mm یادوں ATR 82mm

دور بین کی حرکت	آزاد	قید
دور بین کا اندرونی قطر	کرا کر لاگو	شیخا ستور ہون
ارتفاع تا	10 تا 15 فٹ	8 تا 10 فٹ
ارتفاع میلیم	ایک دم	دو دم
دور بین جوڑ کرنا	ارتفاعی 50 - 10	ارتفاعی 50 - 50
	جائی 50 - 30	جائی 50 - 30
	تاریخ الفکر 50 - 0	

ATR 82mm کی دور بین کا فیکس

اس دور بین کے ذریعہ ہم اس پر فٹ کو نشانہ
بنا سکتے ہیں جسکی روتار 40 کو میٹر کی گتہ رنگ
ہو اور پروف 600 میٹر کا اندر اندر ہو۔
تو جلدی سے مسافت الہی کے ذریعہ نشانہ
بنا یا جاسکتا ہے۔ شپکے کے اندر 5 جملہ بیس
سے اوپر ہیں جن پر گتسی لگی ہوئی ہیں
خلافہ ایک اس پر فٹ کے لیے ہے جسکی روتار
8 کو میٹر کی گتہ ہو۔
خلافہ دو اس پر فٹ کے لیے ہے جسکی روتار 16 کو میٹر
کی گتہ ہو۔

خلافہ تین اس پر فٹ کے لیے ہے جسکی روتار
24 کو میٹر کی گتہ ہو۔

خلافہ 4 اس پر فٹ کے لیے ہے جسکی روتار 32 کو میٹر
کی گتہ ہو۔

گھنٹہ ہو

مذکورہ بالا رخ اس دیوار کے لئے ہے جس کی رفتار
ہر گھنٹہ ۱۰ میل ہو۔


دیکھئے تو اس مثال کرنے کے لئے ہم درجہ ذیل چار
چیزوں کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔

1 دیوار کی دوری یعنی یہ کہ کونپ اور دیوار
کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔

2 دیوار کی رفتار یعنی یہ کہ فی گھنٹہ دیوار کی
رفتار کتنے میل ہو رہی ہے۔

3 دیوار کی سمت یعنی یہ کہ دیوار دائیں
سے بائیں یا بائیں سے دائیں جا رہا ہے؟

4 دیوار کی زاویہ



نوٹ:

آسانی سے ہدف کا زاویہ معلوم کرنے کے لیے ہم اسے چار حصوں میں تقسیم کریں گے

$$\begin{aligned} 90^\circ &= 90^\circ \\ 67.5^\circ &= 67.5^\circ \\ 45^\circ &= 45^\circ \\ 22.5^\circ &= 22.5^\circ \end{aligned}$$

90° -

67.5° -

45°

22.5°

قوب کے لحاظ سے اصل رفتار معلوم کرنے کے لیے
(زاویہ کو رفتار پر لے کر) رفتار کو ہدف کے زاویہ
پر تقسیم کریں تو ہدف کی اصل رفتار ملے گی
مثال: ہدف نام سے 400 میٹر دور جو
دائیں سے بائیں جا رہا ہو جبکہ رفتار 32 کو پہنچ
تی گیند اور زاویہ 45° (یعنی $\frac{\pi}{4}$) ہو تو

$$\frac{400}{4} = 45^\circ$$

$$\text{ہدف کا رفتار} = 32 \times \frac{\pi}{4}$$

$$\text{اصل رفتار} = 32 \times \frac{\pi}{4} = 16 \text{ کو پہنچتی گیند}$$

$$\text{ہدف کا فاصلہ} = 400 \text{ m}$$

$$\text{ہدف کی سمت} = \text{دائیں سے بائیں}$$

$$\text{ہدف کی رفتار} = 16 \text{ کو پہنچتی گیند}$$

اللہ یوسف کی رہنما جو کہ 16 اگست پر ہی گھنٹہ تھی
 اسلئے ہم نے خطہ منبرج لیا کیونکہ یہ یوسف یوسف کے لیے
 ہے جبکہ رہنما 16 اگست پر ہی گھنٹہ میں
 17 اب ہم نے یوسف کی دوری اور رہنما والی لکیر پر
 کو کراس کیا جیسا کہ یہ لکیریں آپس میں کراس
 ہوئیں اُسکو یوسف پر سیٹ کر کے فائنل کر دیا
 افشا اللہ تعالیٰ کو، یوسف پر صبح لگے گا۔
 (میں کہہ رہا تھا کہ یہ لکیریں ملے واقعے سے)



1 یوسف 16 سب سے دور تھا اسلئے ہم نے یہ لکیریں
 والی شے کی لکیر کو لیا کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ
 یوسف دائیں سے بائیں جا رہا تھا قاعدہ یہ ہیکل
 محطوف سے یوسف آ رہا ہوگا شے کی دبی
 سائڈ استعمال کر رہے قاعدہ کے مطابق
 نے شے کی گاڑیاں رخ استعمال کیا

ATR 75mm


A :- Anti

T :- Tank

R :- Recoilless

R :- Rifle

یہ تھیل ٹوپ ہے (اس کا شمار ٹنل ٹوپس ٹوپوں میں کیا جاتا ہے)۔ یہ صرف 45° تک اوپر بناتی ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 1956 میں تیار ہوا اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں تو موجودہ ماڈل 1970 میں تیار ہوا یہ چپس کی بنی ہوئی ٹوپ ہے۔ اس میں ATR 82 کی بہت سی صفات پائی جاتی ہیں



اسلم کی منات

۱۔ یہ اسلم بہت کم خراب ہوتا ہے۔
 ۲۔ سمیٹ کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا
 آسان ہے۔
 ۳۔ چھری، چمک کے ذریعے 600 میٹر تک ہدف
 کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔
 ۴۔ گولہ ورنے پوری کی وجہ سے اس پر گولہ اور
 انداز پر ہوتی۔
 ۵۔ جلدی سے دشمن کے گولن کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

ٹینک کے اوزان

توپ کا قطر 75 mm =
 کل وزن 57 Kg =
 جسم توپ کا وزن 45 Kg =

۱۔ اس ٹینک کا وزن
 12 Kg =
 206 cm =
 160 cm =
 105 cm =
 30° =
 5° =
 15° =
 360° =
 30 =
 10 cm =
 600 m =
 6600 m =
 2000 m =
 4 =

۱۔ اس ٹینک کا وزن
 ۲۔ توپ کی لمبائی
 ۳۔ بیرونی کی لمبائی
 ۴۔ توپ کی اونچائی
 ۵۔ میٹر کا اونچائی
 ۶۔ بیرونی اونچائی
 ۷۔ جانبی حرکت (چوڑے لگے ڈالے)
 ۸۔ توپ کا گھومنا
 ۹۔ پیچھے شعلے کا اثر
 ۱۰۔ خلاء کو پھاڑنا
 ۱۱۔ مستقیم حالت میں ریفیج
 ۱۲۔ ایسی ہی پرستار کی ریفیج
 ۱۳۔ ٹینک کے
 ۱۴۔

اسلم کی منات

۱۔ یہ اسلم بہت کم خراب ہوتا ہے۔
 ۲۔ سمیٹ کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا
 آسان ہے۔
 ۳۔ چھری، چمک کے ذریعے 600 میٹر تک ہدف
 کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔
 ۴۔ گولہ ورنے پوری کی وجہ سے اس پر گولہ اور
 انداز پر ہوتی۔
 ۵۔ جلدی سے دشمن کے گولن کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

ٹینک کے اوزان

توپ کا قطر 75 mm =
 کل وزن 57 Kg =
 جسم توپ کا وزن 45 Kg =

اسٹینڈا وزن -
 توپ کی لمبائی 206 cm =
 بیرل کی لمبائی 160 cm =
 توپ کی اونچائی 105 cm =
 بیرل کا اعلیٰ زاویہ 30° =
 بیرل کا ادنیٰ زاویہ 5° =
 جانی حرکت (جوئے لگے) 15°/min =
 توپ کا گھومنا 360° =
 پیچھے شعلے کا اثر 30 میٹر تک =
 خرابہ کو پھاڑنا 10 cm =
 مستقیم حالت میں رینج 600 m =
 ایسی ہی پوزیشنوں کی رینج 6600 m =
 غلہ ٹینک 2000 m =
 4 انچ

اسلحہ کے عجوبے

اس میں دہلی میں موجود ہیں جو کہ
ATR 82mm کے ہیں اور انہیں ختم کرنے کی مادی
مطلوبہ ہے جو کہ ATR 82mm کے لیے ختم کرنے کی ہے

گولوں کی اقسام

ATR 75mm کے

گولے دو قسم کے ہوتے ہیں۔

1. اینٹی ٹینک High Explosive

Anti Tank

High Explosive

2. اینٹی پرسنل Anti Personnel

Am یہ گولہ ٹینک کی

جادو کو ہلانے کے لیے آتا ہے اس میں

کیفیت ہو کہ ہے جو دونوں طرف سے کھلی ہوئی

ہے اس میں دائیں یا بائیں پہاڑے والا بارود

(TNT) ہوتا ہے یہ جو کہ مشعل ہونے کی وجہ سے

اس میں چادر کو ہارنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے

پٹاخہ کلارٹروف کی پٹاخہ کی طرح اس کے

خول کے پیچھے سینٹر میں پٹاخہ ہوتی ہے جو فائرنگ

کی جوت گنت سے مشعل ہوتی ہے۔

بارود دفع اس کے خول کے اندر ستاروں کی

مانند یا مشعل ریلووزی سپاہیوں کی بارود

ہوتی ہے اسے آگ لگنے سے کہیں مقدار میں

گہریں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وہب کو دو کر دیتی

ہوتی کہ وہب کے آگے سے اور کچھ پیچھے سے نکلتی ہے

ڈیٹونیٹر کیف کے پیچھے منتقل ڈیٹونیٹر

ہوتا ہے

سرگولہ جب گولہ ہدف سے ڈکرائیے تو یہ ہدف

گولوں کے ٹیپ ٹینکے اوفشے

ایٹنی ٹینک		ایٹنی
57 Kg	6 Kg	گولے ماروزن
2 Kg	2-8 Kg	وکنڈوب کا وزن
625 Kg	1-1 Kg	بارود دافع کا وزن
cm/s	285 cm/s	انتہائی رفتار
5 cm	41 cm	وکنڈوب کی لمبائی
الف	40-5 cm	خول کی لمبائی
10 cm	200 cm	پھیلنے والے ذریعے رینج
	10 cm	فولڈر کا پھیلاؤ
6 cm	-	چھوٹے گولے کا پھیلاؤ

گولے کو پھٹا دیتا ہے۔ جو کہ شکل کی وجہ سے بارود کو خاص ایک لفظ پر جمع ہو جاتا ہے۔ جبکہ انتہائی رفتار سے تیز ہونے کے باعث ٹینک کی سفت سے سفت چادر کو پھاڑ دیتی ہے۔

ایٹنی پرسنل گولہ یہ گولہ افراد کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چادر فولڈر کو اپنی ہوتی ہے جبکہ پکٹنے کی وجہ سے اس کے چھوٹے ٹینکے ہیں۔

پشائی، بارود دافع، خول پشائی، بارود دافع اور خول کی ترتیب ایٹنی ٹینک گولے کی طرح ہے اس میں ڈیٹو ٹیٹر نہیں ہوتا۔

سرگولہ اس کا سرگولہ ایٹنی ٹینک کے سرگولے سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔

BM

کے شیعہ سوا گزر چکا ہے

B:-

M:-

اسکا شمار فل قوس قزحوں میں کیا جاتا ہے
 اسکا صف درگزی سے ۵۵۰ تک فاصلہ ہوتا ہے
 اصل میں اسکی بارہ لاکھ ایک سو چھ ملین ہوتے ہیں
 جنکو فارسی زبان میں دوازدہ کہتے ہیں
 یہ دو دو کی ترتیب سے آگے ہیں ہوسکتے ہیں
 اس صورت میں انکو دو کہتے یا کسی اور سبب
 پر سبک کر کے استعمال کیا جاتا ہے
 اس کے تین حقیقت ہوتے ہیں -

بیمیل بیمیل کے ادھر بھری قہقہہ دور میں
 لگائی جاتی ہے جس سے منسلک ہوتا ہے -
 بیمیل کے اندر بیمیل حقیقت میں لاکھ ہوتا ہے

اسے 1-5 وولٹ کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے
سیل، بیٹری اور آگ کے ذریعے لیں چلا یا نکلتا
ہے۔ آگ کے ذریعے چلاتے وقت اسکی سفید
بلیٹ آمادہ رہی ہوگی۔

اسلم کے ٹیکنیکل اوصاف

107mm	:	لاؤنچر کا قطر
8km	:	لاؤنچر کی گزیر کی رینج
9 Km	:	لاؤنچر کے ذریعے
18 Kg	:	گولہ کا وزن

جو ہم کو نیچے آنے سے روکتا ہے

رائل سٹینڈ۔ سٹینڈ کے اوپر لائبر فیکس
بیوتا ہے۔ اسپر اوٹھائی و جاسی لاکس چوتھے میں
چولا پیکر لائبر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا
میں مددگار ہوتے ہیں۔ ان کو زمین میں گمانہ
لغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے

رائل دور بین۔ دور بین سے آڑھا زاویہ الزمر
لیا جاتا ہے۔ باریکی سے نشانہ لیتا اور خطا
کو دور کیا جاسکتا ہے۔ فائر کرتے وقت
دور بین کو تار لیتا چاہیے۔ دور بین سے
وجہ سے خراب ہو جائیگی۔

اسکو لائبر اور زمین پر دیکھ کر چلا یا جاتا ہے

BM کے گولوں کی اقسام:

اسکے گولے درجہ اول کے ہوتے ہیں

۱۔ **ماتر گولہ** : یہ گولہ افراد کے خلاف آتا

کیا جاتا ہے اسکے پھٹنے پر بہت زیادہ

ہتے ہیں جو گولے کے پھٹنے سے درود و زور

پھیل کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس گولے

مٹا دینے کے 7 بارود دفع والے ڈنڈے

ہیں جو گولے کو صرف تک پہنچاتے ہیں

گولے کو بھٹا دیتا ہے۔ مکتوب کے اندر

بارود گولے کو بھٹا دیتا ہے۔

۲۔ **آگ والے گولہ** : اس گولے میں

مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جب پھٹتا ہے تو

وادی (ضیاء) کو جلا دیتا ہے۔ اس گولے کے

پر رنگین پٹی پڑتی ہے۔

30mm • گرنیڈی مشین گانہ

(گناٹر نار ٹینک)

سب سے پہلے اسے دس فیٹ پر اٹھا کر
 کیا ہر فٹ پر لیٹر، بائیں اور چپا ہوا ہے۔ اسکو لفٹ
 قوس مشین اور فل قوس مشین میں استعمال کر سکتے ہیں
 لفٹ قوس اور فل قوس دونوں کا جزیقی اسپر
 تحریر ہوتا ہے۔ اگر فل قوس مشین میں استعمال
 کیا جائے تو اس وقت اسکا زاویہ صرف 45
 اور اگر لفٹ قوس مشین میں استعمال کیا جائے
 تو اسکا زاویہ 90° سے 180° بنتا ہے۔

اسکو قہری جھپک اور دور بین کے ذریعہ
 استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکی دبیج پلیٹ 800
 سپر تک ہوتی ہے۔ 1000 ڈی ایس سے اوپر ہوتی
 لفٹ قوس کے لیے اور 1000 ڈی ایس سے کم ہوتی

باقی گورنر کی ترکیبی عام گورنر کی طرح ہے۔

• نقشہ اندرونی BM دور بین •

ایس بی جی بائن S.P.G.

یہ جھینکے سے پاک تو ہے اسکو رکس اور
 چپور نے نیا کیا اسکا شمار نکل توں میں
 کیا جاتا ہے یہ صفر سے چھ تک زادیر بناتی ہے
 اس کے گولے میں ٹینکوں کی فلازی چادر کو بھاڑنے
 کی صلاحیت دیگر توپوں کے گولوں کی نسبت زیادہ
 میوٹ ہے۔ کیونکہ اس کے گولے کی تر رفتار دیگر
 توپوں کے گولوں کی نسبت زیادہ میوٹ ہے۔
 یہ تین ٹانگوں والے اسٹینڈر اور ماروبائی ہر
 سیٹ میوٹ ہے۔ ماروبائی ہر سیٹ ہونے کی صورت
 میں اسٹیل اور رافع کھلی پٹائی کی صورت کے ہوتے
 حال میں بند ہوتا ہے تاکہ شعلہ ماروبائی کے
 اندر فضا نہ پہنچا سکے۔

(ط)
 نام علیہ
 میں اس کے
 کے مطابق
 کہیں
 بلکہ ہوتے
 ہر دی تو
 صفر ہر
 کے ذریعہ
 کی سرٹ

اسکو واسٹیں بائیں لیجانے کے لیے دو پیسوں والی روپیہ
 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے گولے کے دو حصے ہوتے ہیں،
 پہلا حصہ جل کر توبہ کے اندر دھ جاتا ہے جبکہ
 دوسرا حصہ میزائل کے ماما کرتا ہے۔
 اس توبہ کا تین طریقوں سے نشانہ لیا جاتا ہے۔

۱۔ دور بین کے ذریعہ

۲۔ جبری چمپک کے ذریعہ

۳۔ شپکے کے ذریعہ

اس کی دور بین دو قسم کی ہوتی ہے

۱۔ ڈائریکٹ (بالواسطہ)۔

یہ وہ دور بین ہے جس میں ارتعاش
 مسافت کے نام معلوم ہوتے ہیں

۲۔ ان ڈائریکٹ (بالواسطہ)

یہ وہ دور بین ہے جس کے ارتعاشی نام معلوم
 دوسری دور بینوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے
 نام معلوم حوالہ کے بجائے مسافت کے مطالعہ
 کر کے ہوتے ہوتے ہیں۔

جہاں تا 30 ہزار میلیم صفر پر رکھیں
 اگر درجہ حرارت 15 یا 16 سے زیادہ ہو
 جبری چمپک پر رکھیں گے اور اگر سردی ہو
 تو کو ہنق پر رکھیں گے

اور اگر درجہ حرارت نارمل ہو تو صفر پر
 رکھیں گے۔ اس کے گولے کرنل کے ذریعہ
 فائر ہوتے ہیں اسے 4.5 دولٹ کی کرنل
 کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہ ٹیکنیک اومافہ

73 mm

1300 M

4500 M

1300 M

ان ڈائریکٹ

700 mm/g

39 cm

قریب باشند

ایسی ٹیپ کوئی مکمل ریلج

پر سٹال کر کے کی

ریلیج ریلیٹ

دور ہیں اور نظامی نظام

گھومنے کی ابتدائی رفتار

خود کو بہاؤ بنا

ہ زاد آتہ النظر

ہاویک سے لیا

ہیں ہیں دور

اگر

ہاویک یا

ہاویک

ایسی پرستل

ہاویک افراد

ہاویک پرستل ہاویک


ہاویک میں گئے

ہاویک نہ رہے

ہاویک کا کتا

ہاویک کا کتا

20 مارچ



KYM

10

20

6 اس شپک کے ذریعہ نشانہ چھ ماہ کی عمر سے لیا
 8 جاسکتا ہے S-P 9 کی دور سبز میں در
 شپک کے بیوتے ہیں۔ ایک ایٹنی ٹینک اگر
 شپکوں، کھنڈر، گھاس، لٹری، وغیرہ کا ڈھلوان یا
 مارا یا پتوں کو نشانہ بنانا ہو تو ایٹنی ٹینک
 کا شپک استعمال کریں گے۔ دوسرا ایٹنی پرسنل
 10 شپک ہوتا ہے۔ اگر سائن یا متحرک افراد
 کو نشانہ بنانا ہو تو اسی وقت ایٹنی پرسنل
 استعمال کریں گے۔
 12 ان شپکوں کے ذریعہ
 سائن یا متحرک افراد کو نشانہ بنانا
 جن کی سامنے 1300 میٹر اور 200 میٹر
 میں فی سیکنڈ تک ہو۔

نو دینک باکڑ بند پا اوزار کما اور پائی والا حقہ

۱۰۷ پا ۲۰۷ کے لاس والے حلوہ سے ملائیں

اسے لکھ دیکھیں کہ عرف کی دو پائی والا حقہ خلوہ کے

کون سے حصے سے مل رہا ہے نو گڑ آٹھ دروازہ

سے ملے تو عرف پہ چھوٹ کر وہاں سے ۸۵ نمبر کے نام ملے

۱۰۷ پا ۱۰۷ کے ۱۲۰۰۰ پٹر اور آکر ۱۰۷ پا

۱۰۷ کے درمیان والی لکیر سے ملے تو ۱۱۰۰ ملو گا اس کی

طریق سے باقی مسافت کما بھی حساب لگایا

جاسکتا ہے ۔

۱۰۷ - عرف کی رفتار یعنی بہ کہ عرف کی رفتار

فی سیکونڈ ہے ۴ اس کو درجابہ ۱۰۷ کے درجہ

معلوم کر سکتے ہیں ۔ یا ایک بار سبحان اللہ کہیں

اور یہ حساب لگائیں کہ آٹھ ایک بار سبحان اللہ کہیں

کے درمیان عرف نہ کتنا فاصلہ ملے گا ہے ؟

یہ عرف کی فی سیکونڈ رفتار ہوگی ۔ کیونکہ ایک بار

سبحان اللہ کہنے میں تقریباً ایک سیکونڈ وقت

صرف ہوتا ہے ۔

۳ :- یوحنا کی صفت یعنی یہ کہ عرف درائیں سے

بائیں پا بائیں سے دائیں کس طرف سے آ رہا ہے ؟

جب ہمیں یہ تینوں چیزیں معلوم ہو جائیں گی

تو ہم آسانی سے اس کے استعمال کر کے عرف کو تباہ

کر سکتے ہیں ۔ اب ہم سوال کو اچھی طرح سمجھنے

کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں ۔

مثال :- ہدف ساکن افراد کی صورت میں 600

سپر دور اور 5 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل

رہے ہیں اور ان کی حرکت بائیں سے دائیں طرف ہے

نو لمبائی کی دوری 600 میٹر

ہدف کی رفتار 5 میٹر فی سیکنڈ

ہدف کا رخ بائیں سے دائیں

اس معاملہ میں ہم نے اپنی پرسنل کے بائیں طرف سے شیکے

میں کر دیا ہے

چمکے جل کو نقصان کی صورت سے دیکھا جاسکتا ہے

مثال :- ایک ٹینک 700 سپر دور

12 میٹر فی سیکنڈ رفتار اور دائیں سے بائیں چلا

ہے

لمبائی کی دوری 700 میٹر

کی رفتار 12 میٹر فی سیکنڈ

دائیں سے بائیں

اس معاملہ میں ہم نے اپنی ٹینک کے شیکے میں کاربیا

ہے دیکھ لیں۔ شیکے کا رخ

شیراز

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

گولوں کی اسٹامپ

ایس بی جی نائن کے گولوں

کی در قسمیں ہیں

۱ ایٹمی ٹیکے۔ یہ گولہ ٹیکوں اور بکٹروں سے
نماؤں کی چادر ہڈا نے کام کرتا ہے۔ اسکی چادر
یکسی بیوتی ہے۔ اور جوہر شکل میں یوتی ڈیج
سے ہارڈ کی طاقت گیسوں کی صورت میں ایک
نیلے پرچہ ہوتی ہے جسکی وجہ سے گولے کی رفتار
بہت تیز ہو جاتی ہے اور ٹینک کی موٹی فولادی
چادر کو با آسانی مہاڑ دیتا ہے۔ اس گولے میں
ڈیوٹو ٹیکر ہوتا ہے اس میں RPA7 لکھ گولے
کی طرح شام سٹم ہوتا ہے جو اپنی اسٹامپ

شکل کرنے کے بعد سرکٹ مکمل ہونے کی وجہ سے ٹکرانے
پاؤور کی چیز سے ٹکرانے پھٹ جاتا ہے۔ ایٹمی ٹینک

گولے کی پٹائی کی شناخت یہ ہے کہ اس پر

(۶۸-۶۸) این آر۔ نائن این ٹو ہر ہوتا ہے۔

جو اس بی جی نائن مارو بالی پرسیسٹ ہوتی ہے

گولے کی پٹائی بد ہوتی ہے جو چون لگنے سے پٹنی

اسکی پٹائی پر (۶۸-۶۸) این آر۔ ہوتا ہے

این ٹو ہر ہوتا ہے۔ دو دن پٹا نہیں کو گولے سے منسلک

کرنے کا طریقہ یکساں ہے

۲ ایٹمی پر سنلے۔ یہ گولہ افراد کے خلاف

استعمال ہوتا ہے۔ اسکی چادر موٹی فولادی بن

ہوتی ہے جسے پٹنے سے بہت سے فیرے پٹنے ہیں

جو چاروں طرف پھیل کر لغوار پہنچاتے ہیں -
 یہ درن میں انتہی ٹینک گھر سے بہت دُری ہوتا ہے
 اس کے گھر اور پشانی کے درمیان جتنے ہیں سفید چار
 والا سوراخ و والد پائیں موجود ہوتا ہے بہر گھر
 لفبر کسی چیز سے لکھوئے نہیں پھٹا اس کی پشانی پر
~~۹۱۶-۵۲~~ (۵۲-۹۱۶) اور کر - نائن این
 تو ہر ہوتا ہے جو ایں پی۔ جی نائن وارد ہائی ہر سٹ
 ہوتی ہے اس کی پشانی بند ہوتی ہے اس کی پشانی پر
 (۵۲-۱۵۲) اور کر - بندہ این تو ہر
 ہوتا ہے۔

نوٹ:۔ دونوں گولوں کے بجیلے حصوں میں
 پر ہوتے ہیں جو صفحہ ۱۵۲ پر کرتے ہیں

جدول الرماية لطلائف الهاون المصري [الحجم الكبير] هبار 02 مم

زوايا الرماية بالثام و المليم

المطلات	0	1	2	3	4	5	6	7
المسافة	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
90	3-33							
100	3-42							
200	4-38							
300	3-81	5-43						
400	4-72	6-60						
500	4-75	8-56	3-85					
600	5-26	4-13						
700	5-00	4-42						
800	6-40	4-72						
900	7-10	5-02						
1000	7-08	5-35	4-48					
1100	9-79	5-60	4-69					
1200		6-04	4-91					
1300		6-42	5-14					
1400		6-84	5-37					
1500		7-32	5-61	4-83				
1600		7-87	5-87	5-00				
1700		8-60	6-13	5-18				
1800			6-41	5-36				
1900			6-71	5-55				
2000			7-03	5-74				
2100			7-39	5-94	5-25			
2200				7-79	6-15			
2300				8-26	6-37			
2400				8-88	6-60			
2500					8-84			

جدول الرماية لفضائل الهاون المصري [العنصر الكبير] عيار 82
 زوايا الرماية بالدرجات

تابع - جدول الرماية لفضائل الهاون المصري [العنصر الكبير]
 عيار 82 مم . زوايا الرماية بالتانجو المليم

الملاحظات	0	1	2	3	4	5
المسافة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
90	85.0					
100	84.5					
200	78.7					
300	72.4					
400	64.9					
500	53.8					
600		73.4				
700		70.2				
800		66.8				
900		62.4				
1000		57.1				
1100		46.3				
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						

الملاحظات	3	4	5	6	7	8
المسافة	نام	نام	نام	نام	نام	نام
2500		7-10	6-05	5-46		
2700		7-37	6-23	5-59		
2800		7-68	6-41	5-73		
2900		8-03	6-61	5-88		
3000		8-43	6-80	6-03		
3100		9-04	7-01	6-17	5-72	
3200		9-67	7-24	6-33	5-85	
3300			7-48	6-49	5-98	
3400			7-74	6-66	6-11	
3500			8-03	6-84	6-25	
3600			8-36	7-02	6-40	
3700			8-75	7-22	6-54	
3800			9-20	7-42	6-70	
3900			7-64	6-66	6-38	
4000			7-88	7-03	6-52	
4100				8-14	6-66	
4200				6-43	6-81	
4300				8-78	6-96	
4400				9-23	7-12	
4500					8-01	7-28
4600					8-27	7-46
4700					8-55	7-65
4800					8-87	7-84
4900					9-30	8-05
5000						8-29
5100						8-55
5200						8-85
5300						9-22
5400						9-78

مل 74 بونسا

6
نام

3-37
3-47
3-57
3-67
3-77
3-87
3-98
4-08
4-18
4-29
4-39
4-50
4-61
4-77
4-83
4-95
5-06

تابع - جدول الرماية للعدائين الهاون المصري (المجم الكبير)
 حيار 82 مم - روبا الرمي بالدرجات

الملاحظات	3	4	5	6	7	8
المسافة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
2600		62.4	68.7	72.2		
2700		60.8	67.6	71.5		
2800		58.9	66.5	70.6		
2900		56.8	65.3	69.7		
3000		54.4	64.2	68.8		
3100		51.4	62.9	68.0	70.7	
3200		45.8	61.6	67.0	69.9	
3300			60.1	66.1	69.1	
3400			58.6	65.0	68.3	
3500			56.8	64.0	67.5	
3600			54.8	62.9	66.6	
3700			52.5	61.7	65.8	
3800			49.3	60.5	64.8	
3900				59.2	63.8	66.7
4000				57.7	62.8	65.9
4100					61.8	65.0
4200					60.7	64.1
4300					59.5	63.2
4400					58.3	62.3
4500					56.9	61.3
4600					55.4	60.2
4700					53.7	59.1
4800					51.8	58.0
4900					49.2	56.7
5000						55.3
5100						53.7
5200						51.9
5300						49.7
5400						48.3

جدول الرماية للعدائين (شديدة الانحدار - دخانية) حيار 82 مم موديل 74 بواسطة
 هاون حيار 82 مم موديل 96

روبا الرماية بالتام و الحليم

الملاحظات	0	1	2	3	4	5
المسافة	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
100	3-48					
200	4-53					
300	5-59	3-60				
400	7-14	3-98	3-37			
500		4-36	3-59			
600		4-77	3-81	3-48		
700		5-19	4-04	3-61		
800		5-63	4-27	3-77		
900		6-12	4-50	3-94		
1000		6-65	4-75	4-11		
1100		7-26	5-00	4-28	3-92	3-57
1200		8-01	5-25	4-45	4-05	3-79
1300		9-21	5-52	4-63	4-19	3-77
1400			6-10	4-81	4-33	4-02
1500				4-99	4-47	4-13
1600			6-21	5-16	4-61	4-25
1700			6-74	5-38	4-76	4-36
1800			7-11	5-58	4-91	4-48
1900			7-52	5-78	5-06	4-61
2000			7-99	6-00	5-21	4-73
2100						
2200		8-59	6-22	5-37	4-85	4-61
2300		9-57	6-46	5-54	4-98	4-77
2400			6-71	5-70	5-11	4-83
2500			6-98	5-88	5-24	4-95
			7-26	6-06	5-38	5-06

جدول الرماية للقدائف [شديدة الانفجار - دخانية] عيار 82 مم موديل 74
بواسطة هاون عيار 82 مم . زوايا الرمي بالتام و المليم

جدول الرماية للقدائف [شديدة الانفجار - دخانية] عيار 82 مم
موديل 74 بواسطة هاون عيار 82 مم .

زوايا الرماية بالدرجات

المخلفات	0	1	2	3	4	5	6
المسافة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
100	84.1						
200	77.8						
300	70.9	83.4					
400	62.7	81.1	84.8				
500		78.8	83.5				
600		76.4	82.1	84.3			
700		73.9	80.8	83.3	84.7		
800		71.2	79.4	82.4	83.9	84.9	
900		68.3	78.0	81.4	83.1	84.2	84.8
1000		65.1	76.5	80.3	82.3	83.6	84.2
1100		61.4	75.0	79.3	81.5	82.9	83.8
1200		56.9	73.5	78.3	80.7	82.3	83.0
1300		49.7	71.9	77.2	79.9	81.6	82.4
1400			70.2	76.1	79.0	80.9	81.8
1500			68.4	75.1	78.2	80.2	81.1
1600				66.5	73.9	77.3	80.5
1700				64.6	72.7	76.4	79.9
1800				62.3	71.5	75.3	79.3
1900				59.9	70.3	74.6	78.7
2000				57.1	69.0	73.7	78.0
2100				53.5	67.7	72.8	77.3
2200				47.6	66.2	71.8	76.7
2300					64.7	70.8	76.0
2400					63.1	69.7	75.3
2500					61.4	68.6	74.6

المخلفات	0	1	2	3	4	5	6
المسافة	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
2600				7-58	6-24	5-52	5-18
2700				7-93	6-43	5-66	5-30
2800				8-43	6-54	5-81	5-42
2900				8-85	6-85	5-98	5-55
3000				9-69	7-07	6-11	5-67
3100					7-31	6-27	5-80
3200					7-57	6-44	5-93
3300					7-86	6-61	6-07
3400					8-18	6-80	6-21
3500					8-55	6-99	6-35
3600					9-02	7-19	6-50
3700					9-00	7-40	6-66
3800						7-64	6-82
3900						7-89	6-98
4000						8-17	7-15
4100						8-49	7-34
4200						8-89	7-53
4300						9-43	7-73
4400							7-96
4500							8-20
4600							8-46
4700							8-77
4800							9-14
4900							9-65
4943							10-0

تابع - جدول الرماية للتفاديف [شديدة الإنحدار - دهانية] عيار 82 مم
معدل 74 بواسطة هاون عيار 82 مم

زوايا الرماية بالدرجات

جدول الرماية لهاون 60 مم

حلقين	حلق واحد	حلق بارود واحدة	حلق بارود	المسافة	الارتفاع	السرعة
حلقين	حلق واحد	حلق بارود واحدة	حلق بارود	المسافة	الارتفاع	السرعة
1-17	501	80.0 4-17	244	60.0 4-17	153	
1-33	550	79.7 4-21	250	79.5 4-25	160	
1-51	600	77.5 4-26	300	78.0 4-40	180	
1-70	650	75.2 4-35	350	76.7 4-72	200	
1-88	700	73.0 5-34	400	75.2 4-96	220	
1-107	750	70.5 5-75	450	73.7 5-20	240	
1-126	800	67.7 6-21	500	72.2 5-45	260	
1-145	850	64.7 6-71	550	70.7 5-71	280	
1-165	900	61.2 7-28	600	69.2 5-98	300	
1-184	950	57.0 7-98	650	67.5 6-26	320	
1-203	1000	50.5 9-07	700	65.5 6-57	340	
1-222	1050	45.0 10-0	716	63.5 6-91	360	
1-241	1100			61.2 7-30	380	
1-260	1150			58.5 7-74	400	
1-279	1200			58.5 7-74	420	
1-298	1250			51.2 8-94	440	
1-317	1300			45.0 10-0	453	
1-336	1350					
1-355	1400					
1-374	1450					
1-393	1494					

المسافة	0 درجة	1 درجة	2 درجة	3 درجة	4 درجة	5 درجة	6 درجة
2600							73.9
2700							71.9
2800							73.2
2900							72.5
3000							71.7
3100							71.0
3200							70.2
3300							69.4
3400							68.6
3500							67.7
3600							66.9
3700							66.0
3800							65.0
3900							64.1
4000							63.1
4100							62.1
4200							61.0
4300							59.8
4400							58.6
4500							57.2
4600							55.8
4700							54.2
4800							52.4
4900							50.2
4943							47.1
							45.0

تاج - جدول رمية هاون عيار 120 مم
روايا الرمية بالتاج

المقالات	1	2	3	4	5	6	7
المسافة	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
3100		9-22	6-28	5-32	4-72	4-49	
3200			8-42	5-42	4-81	4-52	
3300			6-58	5-53	4-88	4-60	
3400			6-75	5-64	4-96	4-66	
3500			6-92	5-74	5-04	4-73	4-59
3600			7-11	5-86	5-11	4-81	4-66
3700			7-31	5-97	5-20	4-87	4-72
3800			7-52	6-08	5-28	4-95	4-79
3900			7-75	6-20	5-37	5-01	4-85
4000			8-00	6-32	5-45	5-09	4-92
4100			8-29	6-45	5-54	5-15	4-98
4200			8-54	6-58	5-63	5-23	5-05
4300			9-10	6-70	5-71	5-30	5-11
4400				6-84	5-80	5-38	5-20
4500				6-99	5-89	5-45	5-28
4600				7-11	5-99	5-53	5-32
4700				7-29	6-08	5-60	5-40
4800				7-45	6-17	5-68	5-46
4900				7-63	6-27	5-76	5-54
5000				7-81	6-37	5-84	5-61
5100				8-01	6-46	5-92	5-68
5200				8-24	6-58	5-99	5-75
5300				8-50	6-68	6-09	5-83
5400				8-80	6-79	6-17	5-90
5500				9-21	6-91	6-26	5-99

حدول رمية هاون عيار 120 مم
روايا الرمية بالتاج

المقالات	1	2	3	4	5	6	7
المسافة	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
3-54	400						
3-89	500						
4-07	600						
4-33	700						
4-63	800						
4-89	900						
5-27	1000						
5-54	1100						
5-86	1200						
6-21	1300						
6-59	1400						
7-00	1500						
7-47	1600						
8-03	1700						
8-63	1800						
9-60	1900						
5-80	2000						
5-99	2100						
6-21	2200						
6-43	2300						
6-65	2400						
6-89	2500						
7-16	2600						
7-44	2700						
7-76	2800						
8-11	2900						
8-56	3000						
4-39							
4-46							
4-57							
4-65							
4-72							
4-72							
4-82							
4-92							
5-02							
5-11							
5-22							
5-34							
5-65							
5-82							
5-96							
6-11							

7	6	5	4	3	2	1	الميلقات
درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	الميلقات
						63.8	400
						61.6	500
						60.5	600
						78.9	700
						77.2	800
						75.5	900
					80.7	73.7	1000
					79.7	71.8	1100
					78.7	69.8	1200
					77.7	67.7	1300
					76.7	65.5	1400
				79.9	75.7	63.0	1500
				79.3	74.8	60.2	1600
				78.5	73.6	56.8	1700
				77.8	72.5	52.0	1800
				77.1	71.4		1900
			79.5	76.4	70.2		2000
			78.9	75.8	69.0		2100
			78.3	74.8	67.7		2200
			77.8	74.1	66.4		2300
			77.2	73.3	65.0		2400
		79.4	76.7	72.6	63.6		2500
		78.9	76.0	71.8	62.0		2600
		78.5	75.5	70.9	60.3		2700
		78.0	74.8	70.0	58.4		2800
	78.6	77.6	74.3	69.2	56.3		2900
	78.2	77.1	73.7	68.3	53.6		3000

7	6	5	4	3	2	1	الميلقات
انام	انام	انام	انام	انام	انام	انام	الميلقات
6-06	6-34	7-02					5600
6-14	6-44	7-14					5700
6-22	6-53	7-26					5800
6-31	6-62	7-39					5900
6-39	6-72	7-53					6000
6-47	6-81	7-67					6100
6-56	6-91	7-83					6200
6-65	7-02	7-99					6300
6-74	7-13	8-17					6400
6-83	7-23	8-36					6500
6-92	7-36	8-58					6600
7-03	7-47	8-84					6700
7-12	7-60	9-17					6800
7-23	7-73	9-39					6900
7-34	7-86						7000
7-45	8-01						7100
7-56	8-17						7200
7-68	8-34						7300
7-81	8-54						7400
7-95	8-75						7500
8-09	9-02						7600
8-25	9-39						7700
8-41							7800
8-60							7900
8-82							8000
9-09							8100
9-47							8200

تابع - جدول رمزية هاون غير 120 مم

روايا الرعاية بالدرجة

الملاحظات	1	2	3	4	5	6	7
درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
5600					62.9	66.9	68.6
5700					62.1	66.4	68.2
5800					61.4	65.8	67.7
5900					60.6	65.2	67.2
6000					59.8	64.7	66.6
6100					58.9	64.1	66.1
6200					58.0	63.5	65.6
6300					57.0	62.9	65.1
6400					55.9	62.2	64.6
6500					54.8	61.6	64.0
6600					53.5	60.9	63.4
6700					52.0	60.2	62.8
6800					49.9	59.4	62.3
6900					45.7	59.6	61.6
7000						57.8	61.0
7100						56.9	60.3
7200						56.0	59.8
7300						55.0	58.9
7400						53.8	58.1
7500						52.5	57.3
7600						50.9	56.5
7700						48.7	55.5
7800							54.5
7900							53.4
8000							52.1
8100							50.5
8200							48.1

تابع - جدول رمزية هاون غير 120 مم

روايا الرعاية بالدرجة

الملاحظات	1	2	3	4	5	6	7
درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
3100		49.7	67.4	73.1	76.7	78.0	
3200			66.5	72.4	76.2	77.8	
3300			65.5	71.8	75.7	77.4	
3400			64.5	71.1	75.3	77.0	
3500			63.4	70.5	74.7	76.6	77.5
3600			62.3	69.9	74.3	76.2	77.0
3700			61.1	69.2	73.8	75.8	76.7
3800			59.8	68.5	73.3	75.3	76.3
3900			58.5	67.8	72.8	74.9	75.9
4000			57.0	67.0	72.3	74.5	75.5
4100			55.2	66.3	71.8	74.1	75.0
4200			53.1	65.5	71.3	73.6	74.7
4300			50.4	64.7	70.7	73.2	74.3
4400				64.0	70.2	72.7	73.9
4500				63.6	69.6	72.3	73.5
4600				62.3	69.0	71.8	73.0
4700				61.3	68.5	71.4	72.6
4800				60.3	67.9	70.9	72.2
4900				59.2	67.4	70.4	71.8
5000				58.1	66.7	70.0	71.3
5100				56.9	66.2	69.5	70.9
5200				55.6	65.5	69.0	70.5
5300				54.0	64.9	68.4	70.0
5400				52.2	64.2	67.9	69.6
5500				49.7	63.6	67.4	69.0

تابع - جدول رمالية هاون 120 مم

روايا الرمي بالتام

المقالات	1	2	3	4	5	6	7
المسافة	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز
3100		553	1199	1299	1363	1391	
3200			1182	1286	1354	1384	
3300			1165	1277	1346	1376	
3400			1147	1265	1338	1369	
3500			1128	1254	1329	1362	1377
3600			1108	1242	1321	1354	1370
3700			1087	1230	1312	1347	1363
3800			1064	1218	1303	1339	1356
3900			1040	1205	1294	1332	1349
4000			1013	1192	1285	1324	1342
4100		982	1179	1276	1317	1317	1335
4200		945	1165	1267	1309	1309	1328
4300		896	1151	1257	1301	1301	1321
4400			1137	1248	1293	1293	1314
4500			1121	1238	1285	1285	1306
4600			1108	1228	1277	1277	1299
4700			1089	1218	1269	1269	1291
4800			1072	1208	1261	1261	1284
4900			1053	1198	1252	1252	1276
5000			1033	1187	1244	1244	1268
5100			1013	1177	1235	1235	1261
5200			986	1165	1226	1226	1253
5300			960	1154	1217	1217	1245
5400			928	1142	1208	1208	1237
5500			883	1130	1199	1199	1228

جدول رمالية هاون 120 مم
[بواسطة سبطانة 180 سم و منظار هربي التصميم]
[لرمالية فذائف شديدة الإنحمار و دخانية موديل AE-84]

روايا الرمي بالتام

المقالات	1	2	3	4	5	6	7
المسافة	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز	ميلز
400	1409						
500	1451						
600	1432						
700	1403						
800	1373						
900	1342						
1000	1310	1435					
1100	1278	1417					
1200	1241	1400					
1300	1204	1382					
1400	1164	1364					
1500	1120	1346	1421				
1600	1070	1327	1409				
1700	1010	1308	1396				
1800	925	1289	1384				
1900		1269	1371				
2000		1246	1358	1413			
2100		1227	1348	1403			
2200		1204	1331	1393			
2300		1181	1318	1383			
2400		1157	1304	1373			
2500		1131	1290	1363	1411		
2600		1103	1278	1352	1403		
2700		1073	1261	1342	1395		
2800		1039	1246	1331	1387		
2900		1001	1231	1321	1379		
3000		953	1215	1310	1371	1398	

جدول رمزية هاون غير 107 مم

روايا الرماية بالتام والمطعم

الملاحظات	1	2	3	4
المنفعة	نام	نام	نام	نام
740	4-27			
800	4-32			
900	4-37			
1000	4-83			
1100	5-09			
1200	5-36			
1300	5-64	4-24		
1400	5-94	4-38		
1500	6-26	4-52		
1600	6-60	4-67		
1700	6-97	4-82	4-21	
1800	7-37	4-97	4-31	
1900	7-82	5-13	4-42	
2000	8-33	5-30	4-52	4-21
2100	8-92	5-47	4-63	4-31
2200		5-65	4-75	4-40
2300		5-84	4-86	4-49
2400		6-03	4-98	4-59
2500		6-23	5-09	4-68
2600		6-44	5-21	4-78
2700		6-65	5-34	4-88
2800		6-86	5-46	4-97
2900		7-12	5-50	5-07
3000		7-38	5-72	5-17

الملاحظات	1	2	3	4	5	6	7
المنفعة	میلتر	میلتر	میلتر	میلتر	میلتر	میلتر	میلتر
5600				1118	1190	1220	
5700					1180	1212	
5800					1092	1203	
5900					1078	1194	
6000					1063	1185	
6100					1040	1176	
6200					1032	1167	
6300					1014	1157	
6400					995	1146	
6500					975	1138	
6600					951	1128	
6700					924	1117	
6800					888	1107	
6900					812	1095	
7000						1084	
7100						1072	
7200						995	
7300						977	
7400						956	
7500						933	
7600						905	
7700						865	
7800						987	
7900						969	
8000						949	
8100						926	
8200						897	
8300						856	
8400						800	

المسافة	تسام	درجة	المسافة	تسام	درجة
19.0	3-16	6100	09.0	1-50	3000
19.5	3-25	6200	09.3	1-55	3100
20.0	3-34	6300	09.6	1-60	3200
20.5	3-42	6400	09.9	1-65	3300
21.0	3-50	6500	10.2	1-70	3400
21.4	3-56	6600	10.5	1-75	3500
21.8	3-63	6700	10.8	1-80	3600
22.2	3-70	6800	11.1	1-85	3700
22.6	3-76	6900	11.4	1-90	3800
23.0	3-83	7000	11.7	1-95	3900
23.5	3-91	7100	12.0	2-00	4000
24.0	4-00	7200	12.3	2-05	4100
24.5	4-08	7300	12.6	2-10	4200
25.0	4-17	7400	12.9	2-15	4300
25.5	4-25	7500	13.2	2-20	4400
26.1	4-35	7600	13.5	2-25	4500
26.7	4-45	7700	13.8	2-30	4600
27.4	4-56	7800	14.1	2-35	4700
28.0	4-67	7900	14.4	2-40	4800
28.7	4-78	8000	14.7	2-45	4900
29.5	4-91	8100	15.0	2-50	5000
30.8	5-14	8200	15.4	2-57	5100
31.6	5-26	8300	15.8	2-63	5200
32.3	5-39	8400	16.1	2-69	5300
32.5	5-42	8500	16.6	2-76	5400
33.4	5-56	8600	17.0	2-83	5500
33.5	5-58	8700	17.3	2-88	5600
36.7	6-11	8800	17.6	2-94	5700
38.1	6-35	8900	17.9	2-98	5800
39.5	6-58	9000	18.2	3-03	5900
			18.5	3-08	6000

تابع - جدول رمالية هاون عيار 107 مم
زوايا الرماية بالتام واليقيم

الملاحظات	1	2	3	4
المسافة	تسام	تسام	تسام	تسام
3100		7-67	5-86	5-29
3200		7-99	5-99	5-38
3300		8-34	6-13	5-48
3400		8-74	6-28	5-58
3500		9-25	6-34	5-69
3600			6-89	5-80
3700			6-75	5-91
3800			6-92	6-02
3900			7-06	6-14
4000			7-28	6-29
4100			7-48	6-38
4200			7-69	6-51
4300			7-93	6-63
4400			8-18	6-72
4500			8-48	6-90
4600			8-81	7-14
4700			9-25	7-19
4800				7-34
4900				7-50
5000				7-69
5100				7-85
5200				8-04
5300				8-25
5400				8-49
5500				8-76
5600				9-07
5700				9-46
5790				10-0

جدول الرماية لدفع 75 مم - عديم الارتداد
فدائى شديدة الإنعصار

المسافة	تمام	درجة	المسافة	تمام	درجة
200	0-10	0.6	3200	1-84	11.0
400	0-20	1.2	3400	1-98	11.9
600	0-30	1.8	3600	2-27	13.6
800	0-40	2.4	3800	2-42	14.5
1000	0-51	3.0	4000	2-57	15.4
1200	0-62	3.7	4200	2-73	16.4
1400	0-73	4.4	4400	2-90	17.4
1600	0-85	5.0	4600	3-08	18.3
1800	0-96	5.8	4800	3-26	19.6
2000	1-06	6.5	5000	3-45	20.7
2200	1-20	7.2	5200	3-65	21.9
2400	1-32	7.9	5400	3-86	23.2
2600	1-45	8.7	5600	4-09	24.5
2800	1-58	9.5	5800	4-33	25.9
3000	1-71	10.3	6000	4-60	27.6
			6200	4-90	29.4
			6400	5-24	31.4

جدول الرماية لدفع 82 مم
عديم الارتداد مضاد للدروع

المسافة	تمام	درجة	المسافة	تمام	درجة
100	0-11	00.7	00-3-6		
200	0-22	01.3	01-2-6		
300	0-33	02.0	02-000		
400	0-44	02.6	02-5-6		
500	0-56	03.4	03-3-6		
600	0-68	04.1	04-2-6		
700	0-81	04.9	05-1-6		
800	0-97	05.8	06-1-6		
900	1-10	06.6	07-000		
1000	1-24	07.4	08-000		
1100	1-40	08.4	09-1-6		
1200	1-56	09.4	10-2-6		
1300	1-73	10.4	11-2-6		
1400	1-90	11.4	12-2-6		
1500	2-08	12.5	13-5-6		
1600	2-27	13.6	15-1-6		
1700	2-50	15.0	16-5-6		
1800	2-70	16.2	18-000		
1900	2-93	17.6	19-4-6		
2000	3-18	19.1	21-3-6		
2100	3-44	20.6	23-3-6		
2200	3-73	22.4	27-4-6		
2300	4-05	24.3	33-000		
2400	4-40	26.4	36-000		
2500	4-80	28.8			
2600	5-21	31.3			
2700	5-66	34.0			
2800	6-03	36.2			
2900	6-51	39.1			
3000	7-05	42.3			

جدول رمية قلعة القنابل
أي. جي. إس - 17 - A B S
زوايا الرمي بالنم و التليم

الرمية النصف القوسية	المسافة	الرمية النصف قوسية	المسافة	الرمية النصف قوسية
6-67	1000	1-91	30	0-02
7-68	1030	2-06	100	0-09
8-33	1100	2-21	150	0-17
8-79	1150	2-37	200	0-25
9-17	1200	2-54	250	0-33
9-49	1250	2-73	300	0-41
9-78	1300	2-92	350	0-49
10-05	1350	3-13	400	0-58
10-29	1400	3-35	450	0-67
10-52	1450	3-59	500	0-76
10-74	1500	3-86	550	0-86
10-94	1550	4-17	600	0-96
11-13	1600	4-53	650	1-06
11-31	1650	4-96	700	1-16
11-49	1700	5-57	750	1-27
11-67	1750	6-67	800	1-39
			850	1-51
			900	1-64
			950	1-77

جدول الرماية لدفع 75 مم
عديم الارتداد
قذائف حارقة للدروع

المسافة	تسام	درجة
100	0-06	0.4
200	0-12	0.7
300	0-18	1.1
400	0-23	1.5
500	0-31	1.9
600	0-38	2.3
700	0-45	2.7
800	0-52	3.1
900	0-59	3.5
1000	0-67	4.0
1100	0-74	4.4
1200	0-82	4.9
1300	0-90	5.4
1400	0-99	5.9
1500	1-08	6.5
1600	1-17	7.0
1700	1-26	7.6
1800	1-36	8.2
1900	1-47	8.8
2000	1-58	9.5

تابع - جدول رمایة صواریح [صفر - 30]
 روايا الرماية بالتام

تسام	المسافة	تسام	المسافة
7-49	28000	6-39	26000
7-55	28100	6-44	26100
7-61	28200	6-49	26200
7-68	28300	6-55	26300
7-74	28400	6-58	26400
7-81	28500	6-63	26500
7-87	28600	6-68	26600
7-95	28700	6-74	26700
8-03	28800	6-80	26800
8-12	28900	6-86	26900
8-20	29000	6-91	27000
8-30	29100	6-97	27100
8-39	29200	7-02	27200
8-50	29300	7-08	27300
8-61	29400	7-13	27400
8-72	29500	7-19	27500
8-83	29600	7-25	27600
8-95	29700	7-31	27700
9-16	29800	7-36	27800
9-27	29900	7-42	27900

تابع - جدول رمية صواريخ (صفر - 30)

رويا الرماية بالنام

السم	المسافة	السم	المسافة
5-30	23500	4-32	21000
5-34	23600	4-36	21100
5-38	23700	4-39	21200
5-42	23800	4-43	21300
5-46	23900	4-47	21400
5-50	24000	4-51	21500
5-54	24100	4-54	21600
5-58	24200	4-58	21700
5-63	24300	4-62	21800
5-67	24400	4-66	21900
5-72	24500	4-70	22000
5-76	24600	4-74	22100
5-80	24700	4-78	22200
5-84	24800	4-81	22300
5-89	24900	4-85	22400
5-93	25000	4-89	22500
5-97	25100	4-93	22600
6-02	25200	4-97	22700
6-06	25300	5-01	22800
6-11	25400	5-05	22900
6-15	25500	5-09	23000
6-20	25600	5-13	23100
6-25	25700	5-17	23200
6-30	25800	5-21	23300
6-35	25900	5-25	23400

جدول رمية صواريخ (صفر - 30)

رويا الرماية بالنام

السم	المسافة	السم	المسافة
3-43	18500	2-63	16000
3-46	18600	2-66	16100
3-50	18700	2-69	16200
3-53	18800	2-72	16300
3-57	18900	2-75	16400
3-60	19000	2-79	16500
3-63	19100	2-82	16600
3-67	19200	2-85	16700
3-71	19300	2-88	16800
3-74	19400	2-91	16900
3-78	19500	2-94	17000
3-81	19600	2-98	17100
3-85	19700	3-01	17200
3-88	19800	3-04	17300
3-92	19900	3-07	17400
3-95	20000	3-11	17500
3-99	20100	3-14	17600
4-02	20200	3-17	17700
4-03	20300	3-20	17800
4-05	20400	3-23	17900
4-11	20500	3-27	18000
4-16	20600	3-29	18100
4-19	20700	3-32	18200
4-21	20800	3-36	18300
4-27	20900	3-40	18400